





Unngå at skjermen går i dvale

Skjermen går i dvale når jeg har startet en lysbildevisning. Kan jeg få den til å holde seg påslått? Maskinen kjører Windows 11 med oppdateringen 24h2.


SVAR Selvsagt skal ikke skjermen gå i svart midt under en bildevisning bare fordi du ikke rører tastatur eller mus. Her viser vi hvordan du får den til å være påslått lenger.




1 Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.




2 Velg **System** **3** i menyen til venstre.




3 Deretter velger du **Strøm og batteri** **4** fra menyen midt i vinduet.



4 Velg **Tidsavbrudd for skjerm, hvilemodus og dvale...** **5**.



5 Fra nedtrekksmenyen ved **Slå av skjermen etter** **6** velger du for eksempel **1 time** **7**.




6 Under **På batteri** **8** velger du igjen **1 time** **9**, slik at ikke skjermen slår seg av ved batteridrift.




Jeg er på nett, men bare med kabel

Windows 10-maskinen fungerer fint på nettet via kabel, men prøver jeg Wi-Fi, er meldingen at jeg ikke har kontakt med noe nettverk. Andre enheter fungerer fint med den samme ruten. Hva kan feilen være? Jeg har prøv systemgjenoppsett, men det hjalp ikke.


SVAR Det kan tenkes at det er alvorlige problemer med det trådløse nettverkskortet, men før du vurderer å kjøpe nytt, kan du prøve en tilbakestilling av nettverket, som vist her:




1 Høyreklikk på start-knappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.



2 Velg **Nettverk og internett** **3** øverst i innstillingsvinduet.



3 Helt nederst i vinduet velger du **Tilbakestill nettverk** **4**.



4 Til slutt klikker du på **Tilbakestill nå** **5**. Pc-en startes på nytt, og tilkoblingen er forhåpentligvis gjenopprettet.

SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.


Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen på: komputer.no/spoeross



Hvor er favorittfeltet i Edge?

Jeg har som regel et felt øverst i Edge med alle bokmerkene, som visstnok heter Favoritter i denne nettleseren, men nå er den borte. Hvordan får jeg den tilbake?

SVAR Feltet Favoritter kan slås på og av som du selv ønsker. Det letteste er å gjøre det via stjerneikonet i Edge.




1 Klikk på stjerneikonet oppe til høyre **1**, deretter på de tre prikkene **2**, velg **Vis Favoritter-feltet** **3** og klikk på **Alltid** **4**.


Hvorfor en oransje innramming?

På OnePlus-mobilen ligger det en smal, oransje strek langs skjermkanten. Samtidig vises et ikon nede til høyre. Hva betyr det, og kan rammen fjernes?


SVAR Rammen betyr at du har aktivert et zoom-verktøy på OnePlus-mobilen. Her viser vi trinn for trinn hvordan du slår det av, slik at rammen forsvinner.




1 Ikonet **1** og den oransje rammen betyr at zoom-verktøyet på mobilen er aktivert.




2 Dra nedover fra toppen **2**, og gå til innstillingene **3**.




3 Deretter velger du **Tilleggsinnstillinger** **4**.




4 Nå klikker du på **Tilgjengelighet** **5**.



5 Øverst velger du fanen **Syn** **6**.



6 Klikk på punktet **Forstørrelse** **7**.




7 Ved **Snarvei** **8** slår du av knappen **9**, og rammen forsvinner.


Chrome bruker altfor mye strøm

Jeg synes at Google Chrome trekker altfor mye strøm på den bærbare. Er det noe jeg kan gjøre, slik at jeg kan fortsette å bruke favorittnettleseren samtidig som maskinen får litt bedre batteritid?

SVAR Ja, du kan kutte kraftig ned på den voldsomme ressursbruken til Chrome ved å velge energisparefunksjonen i nettleseren.




1 Klikk på de tre prikkene **1** øverst til høyre i Chrome.




2 Velg **Innstillinger** **2** et stykke ned i menyen.



3 Klikk på **Ytelse** **3** i menyen til venstre.



4 Bla ned til kategorien **Strøm**, og klikk på skyveknappen **4** for å velge energisparefunksjonen.



5 Velg **Slå på når datamaskinen kobles fra strøm** **5**. Da spares det i hvert fall strøm ved batteridrift.

Med mellomromstasten som pekeplate

Det kan være vrient å plassere tekstmarkøren nøyaktig der man vil med pølsefingerne når man redigerer tekst på mobilen. Men man kan få hjelp av mellomromstasten, som kan virke som en slags pekeplate.


Vennlig hilsen
Willy Østervik

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Det er et særdeles nyttig tips. Bare vær klar over at mellomromstasten også brukes til å bytte tastaturspråk på enkelte tastaturer. I så fall må man bevege fingeren sideveis med det samme man setter den på mellomromstasten, slik at tasten fungerer som pekeplate og du ikke bytter tastaturspråk.



1 Her ser du tekstmarkøren **1** som vi ønsker å flytte lenger frem i teksten. Sett fingeren til venstre **2** på mellomromstasten, og beveg den mot høyre **3**.




2 Tekstmarkøren flytter seg tilsvarende mot høyre **4**. Når du slipper på mellomromstasten, plasseres tekstmarkøren i teksten.

LESERTIPS

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.




Hvordan sette oppdateringer på pause?




I forbindelse med en artikkel om en problematisk oppdatering leste jeg en anbefaling om å sette oppdateringer til Windows 10 på pause. Hvordan gjøres det, og hvor lenge kan pausen vare?


SVAR Du kan ta pause i opptil fem uker. I utgangspunktet er riktignok pausen satt til bare én uke, men her viser vi hvordan du kan utvide perioden.




1 Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.



2 I innstillingsvinduet velger du **Oppdatering og sikkerhet** **3**.



3 Klikk på **Stans oppdatering midlertidig i 7 dager** **4**.



4 Velg **Avanserte alternativer** **5**.



5 Sett en dato lenger frem i tid enn en uke **6**.




6 Når du senere vil fortsette å motta oppdateringer, klikker du på **Gjenoppta oppdateringer** **7**.


Organisering av faner i grupper

Jeg har gjerne mange faner åpne i Chrome på én gang. Problemet er at jeg til slutt ikke ser hva de åpne sidene heter, fordi noen av fanene blir nesten helt skjult. Hvordan får jeg bedre kontroll over fanene?


SVAR Du er ikke alene. Det er mange som har for lite plass til faner i Chrome. Det finnes imidlertid en funksjon som kalles fanegrupper, og den gir betydelig bedre orden og oversikt. Her ser du hvordan det fungerer.




1 Klikk på de tre prikkene **1** øverst til høyre i Chrome for å åpne menyen.




2 Hold markøren over **Fanegrupper** **2**, og velg **Opprett en ny fanegruppe** **3**.



3 Gi fanegruppen et navn **4**, og trykk på **Enter**-tasten.



4 Legg til en åpen nettside ved å høyreklikke på fanen **5**. Velg **Legg fanen til i en gruppe** **6** og så gruppen **7**.



5 Når du vil ha tilgang til faner i en gruppe, klikker du på ikonet **8**. Da ser du enkeltfanene i gruppen.

3 RASKE

Jeg prøvde å laste ned programmet Glassbrick fra nettsiden deres, men koblingen tok meg bare til Microsoft Store, og der kom jeg ikke lenger. Hva er det som skjer?

SVAR Der var en feil på nettsiden vår, men nå virker Glassbrick, som er et program til å zoome inn og ut på skjermen. Du finner det på komputer.no/2506

Dere anbefaler programmet Rasterbator. Jeg delte et bilde i seks A4-sider, men når jeg skriver dem ut, blir de enkelte arkene utydelige. Kan det være en feil i programmet?

SVAR Nei, det er faktisk slik det skal se ut. Hvert ark er vanskelig å tyde, men det ferdige motivet er synlig når de settes sammen. Rasterbator ligger på komputer.no/2506

Når skjermen er låst, får jeg vist en bildevisning med Microsoft-bilder. Hvordan deaktiverer jeg denne visningen?


SVAR Slik fjerner du de såkalte Søkelysbildene: Høyreklikk på skrivebordet. Deretter klikker du på **Tilpass**. Til slutt velger du **Låseskjermer** og **Bilder** for å velge dine egne bilder.




Hvorfor er rullefeltene på nettsider så smale?

Jeg opplever stadig oftere at det er vanskelig å finne rullefeltet på høyre side av Edge-vinduet på mange hjemmesider. Feltet har det med å endre utseende i tide og utide, og noen ganger er det så smalt at jeg knapt nok ser det, og langt mindre treffer det med musepekeren. Hva skyldes det? Og kan jeg gjøre det lettere å se rullefeltet?


SVAR Mange nettsider har sitt egendefinerte rullefelt til å bla opp og ned i vinduet. I utgangspunktet vises derfor nettsidens eget rullefelt, hvis det finnes. I innstillingene for Microsoft Edge er det imidlertid mulig å slå det av, slik at du utelukkende ser standardfeltet til Edge, som da vises på alle nettsider du besøker. Det er som regel lettere å se.



1 Åpne nettleseren Edge, skriv **edge://settings** **1** i adressefeltet og trykk på **Enter**. Dermed åpnes innstillingene for Edge.



2 Muligheten for å se det samme rullefeltet overalt finnes under kategorien **Tilgjengelighet**. Klikk på den **2**.



3 Klikk på skyveknappen **3** ved **Deaktiver egendefinerte rullefelder**, slik at den er blå.


Slik legger jeg raskt til mapper i biblioteket Bilder

Jeg legger gjerne til alle foto-mapper i biblioteket Bilder, slik at jeg har alle på ett sted. Det kan gjøres ved å dra mappene til Bilder-mappen, men det går raskere med et høyreklikk på de aktuelle mappene.


Vennlig hilsen
Knut Sørensen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Det er et smart triks som ikke bare fungerer med biblioteket Bilder, men også hvis du ønsker å legge til mapper i bibliotekene Dokumenter, Video og Musikk.



1 Høyreklikk på en mappe **1** du vil legge i et bibliotek.



2 Velg **Inkluder i bibliotek** **2** fulgt av **Bilder** **3**.


Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




Enkel sletting av utforskerloggen

Jeg ser spor forskjellige steder i Filutforsker på Windows 11-maskinen etter filer jeg nylig har brukt. Finnes det ett sted der jeg kan samle all denne informasjonen, slik at ikke andre brukere kan se sporene?


SVAR Under Alternativer for Filutforsker finner du kategorien Personvern, der du kan slette alt på én gang. Her viser vi hvordan du finner innstillingen, som er forholdsvis godt skjult i Windows' Kontrollpanel. Metoden virker før øvrig like godt i Windows 10 som i Windows 11.




1 Bruk søkefeltet i Windows til å søke etter **alternativer for filutforsker** **1**.




2 Klikk på **Alternativer for Filutforsker** **2** når du ser punktet i søkeresultatene.



3 Klikk på fanen **Generelt** **3**, hvis den ikke allerede er åpen.



4 Klikk på **Fjern** **4** for slette Filutforsker-loggen. Klikk også på **OK** **5** for å lukke vinduet.




5 Du får ingen bekreftelse på at oppryddingen er gjennomført, men Filutforsker viser ikke lenger spor etter filer du har brukt i det siste.


Kan jeg få slippe bekreftelsene?

Når jeg har slettet en e-post i det nye Outlook, får jeg en melding om at e-posten er slettet. Det er særdeles irriterende når man sletter mange e-brev og får den samme bekreftelsen hver bidige gang. Er det mulig å unngå?


SVAR Ja, det slipper du med en innstilling i Outlook (New), som det nye Outlook heter. Innstillingen påvirker sletting og lagring av e-post. Den virker også ved flytting av e-post til en ny mappe.




1 Åpne Outlook (New) på maskinen. Deretter klikker du på tannhjulikonet **1**.




2 Velg **E-post** **2** i menyen til venstre.



3 Deretter velger du **Meldingshåndtering** **3**.



4 Bla et godt stykke nedover i vinduet. Under **Handlingsbekreftelser** **4** fjerner du haken ved **Bekreft at handlingen var vellykket** **5**.



5 Til slutt bekrefter du endringen med et klikk på **Lagre** **6**. Dermed slipper du de irriterende varslene.




Slik kan du også søke etter bilder

Jeg leste instruksjonene i blad 20/2024 om å søke ved hjelp av fotoverktøyet Google Lens i Chrome. Selv foretrekker jeg en annen metode for å gjøre et bildesøk på Google – nemlig rett fra søkefeltet i Google.


Vennlig hilsen
Kai Emil Pedersen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Takk for kommentaren. Metoden du benytter har den fordelen at man slipper å trekke opp en ramme rundt bildet man vil søke med, men kan nøye seg med å dra det inn i søkefeltet. En annen fordel er at det virker også i andre nettlesere enn Chrome, så lenge du benytter søkesiden til Google.




1 Åpne først hjemmesiden google.com i nettleseren. Klikk på kameraikonet **1**.



2 Nå kan du legge til **2** en bildefil fra harddisken for å gjøre et søk.



3 Du kan også dra et bilde fra en nettside **3** over til søkefeltet **4**.



4 Deretter ser du søkeresultater med et lignende motiv **5**.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

