

Start Windows uden et kodeord

Hvorfor skal man egentlig bruge en kode, hver gang man tænder pc'en? Vi viser, hvordan du undgår besværet og får hurtigere adgang til computeren.



Journalist
Steffen Nielsen

Det er en mørk og stormfuld aften. Du er ikke hjemme, da en indbrudstyv bryder ind gennem kældervinduet og går på jagt gennem dit hus efter alt af værdi. Her finder han din stationære computer og sætter sig til rette ved den. Du har besluttet, at der ikke skal være nogen kode på computeren, så han kan gå direkte ind i Windows og få adgang til dine private filer.

Dette skrækscenarie kan du måske godt se for dig i din fantasi. Men lad os være lidt realistiske. Kommer det

nogensinde til at ske? En indbrudstyv, der går efter dine digitale hemmeligheder i stedet for at fokusere på de virkelige værdigenstande andre steder i huset? Den slags indbrudstyre findes der vist ikke mange af.

Er det kun dig, der bruger pc'en?

For rigtig mange mennesker giver det faktisk ikke mening at have en kode på computeren. For risikoen for, at nogen bryder ind på den, er forsvindende lille. Hvis du bor alene og aldrig tager computeren med dig hjemmefra (hvis fx det er en stationær pc), er det svært at finde argumenter for at benytte en kode til at logge ind, når du

ikke ligefrem ligger inde med statshemmeligheder. Selvfølgelig er sikkerhed vigtigt. Der er alt mulig god grund til at benytte adgangskoder til hjemmesider og mange andre steder, men lige netop for at få adgang til Windows er indtastningen af adgangskoden primært et irritationsmoment, som skal overstås, inden man kommer i gang med arbejdet.

To trin til et kodefrit Windows

Er du enig i den vurdering, kan du vælge fremover at åbne Windows uden en kode eller anden form for lo-

En lokal konto giver nye muligheder

Du skal skifte til en lokal konto for at kunne åbne Windows uden kode. Før årtusindskiftet havde alle en lokal konto til Windows. Man købte Windows på

cd'er eller disketter i butikken og oprettede under installationen af systemet en adgangskode, som man loggede ind med efterfølgende. Når man dengang

først havde betalt for Windows, blandede Microsoft sig ikke i, hvad der foregik på computeren. Men med Windows XP's lancering i 2001 begyndte tingene at

ændre sig. Nu fik man mulighed for at knytte sin lokale konto sammen med en såkaldt Microsoft-konto. Det betød, at brugere af Windows automatisk blev log-



Det er en fornøjelse, når computeren og Windows bare åbner, uden du behøver at indtaste en kode.

gin. Metoden er ikke indviklet. Først og fremmest skal du skifte kontotype i Windows fra den Microsoft-konto, som langt de fleste af os benytter, til en såkaldt lokal konto, som kører uden om Microsofts servere og kun fungerer lokalt på pc'en. Dernæst skal du

bruge specialværktøjet Netplwiz i Windows. Du skal blot fjerne et enkelt flueben for at slippe for adgangskoden, når du starter Windows.

Og hvordan fungerer det så helt konkret, når du tænder for maskinen? Jo, når du fremover når frem til velkomst-

skærmen, skal du trykke på en vilkårlig tast på dit tastatur for at fortsætte til Windows' Skrivebord. Samme enkle metode til at få adgang til Windows gælder selvfølgelig også, når skærmen skal låses op eller efter en genstart af pc'en.

get ind til Microsofts tjenester, når de først var logget ind i Windows. Den nye kontotype var blot startskuddet til en lang stribe andre tiltag fra Microsoft, hvor firmaet i stadig højere grad var til stede på din pc og tog del i dit computerarbejde. I dag gør

utallige tjenester og apps brug af Microsoft-kontoen, fx Microsoft 365, OneDrive, Skype, Edge og selvfølgelig selve Windows.

Drop Microsoft-kontoen

Når man installerer Windows på en pc i dag, er der


faktisk krav om, at man først opretter en Microsoft-konto. Du har helt sikkert også én. Men faktisk behøver du ikke bruge Microsoft-kontoen til at logge ind i Windows. Du kan skifte til en såkaldt lokal konto i stedet. Det er der både fordele og ulemper

ved, men for os er det helt store salgsargument, at du kan tage skridtet videre, så du ikke behøver taste en kode, når du starter Windows. Den mulighed har du ikke, hvis du holder fast i Microsofts egen anbefaling om at benytte Microsoft-kontoen.


Skift til en lokal konto

Første skridt til at få en pc uden kode er at skifte til en lokal konto. I vores instruktioner går vi ud fra, at du i forvejen har en Microsoft-konto. Du kan skifte til en lokal konto i både Windows 10 og 11 som vist her.


Windows 10




1 I Windows 10 klikker du først på startknappen **1**. Vælg derpå **Indstillinger** **2**.




2 I indstillingsvinduet vælger du nu **Konti** **3**.




3 Klik på **Log på med en lokal konto i stedet** **4**, og vælg **Næste** i vinduet, der åbner.



4 Du skal nu indtaste den pinkode eller adgangskode **5**, som du hidtil har brugt til at logge ind på din Windows-computer.




5 Skriv et brugernavn **6**, og vælg en ny kode **7**. Gentag den **8**, og skriv et tip til at huske koden **9** til den lokale konto.




6 Klik på **Log ud, og afslut** **10**. Til sidst logger du en sidste gang ind med din kode til Microsoft-kontoen, hvorefter skiftet er gennemført.




Windows 11




1 I Windows 11 højreklikker du på startknappen **1** og vælger **Indstillinger 2**.




2 Klik derefter på menupunktet **Konti 3**.




3 Vælg så menupunktet **Dine oplysninger 4**.



4 Nu vælger du **Log på med en lokal konto i stedet 5**. Skriv din hidtidige kode i næste vindue.




5 Skriv et navn **6**, og vælg en ny kode **7**. Gentag den **8**, og skriv et tip til at huske koden **9**.




6 Klik på **Log ud, og afslut 10**. Til sidst logger du en sidste gang ind med koden til Microsoft-kontoen, hvorefter kontoskiftet er gennemført.

Sådan fjerner du koden fra Windows


Nu hvor du bruger en lokal konto, kan du benytte et smart trick til at fjerne koden fra Windows, så du helt springer over adgangskodefeltet fremover. Metoden til at fjerne koden er ens i både Windows 10 og 11.




1 Højreklik først på startknappen **1**, og vælg dernæst punktet **Kør 2**.




2 Skriv nu **netplwiz 3** i feltet, og tast **Enter**.



3 Fjern fluebenet ved **Brugere** **3** skal angive brugernavn og adgangskode for at bruge computeren **4**. Klik på **Anvend**.



4 Skriv nu din hidtidige kode **5** til den lokale konto, og gentag den **6**. Klik på **OK 7**.



5 Klik også på **OK i 8** det andet vindue. Når du næste gang genstarter pc'en, slipper du for at skulle indtaste en kode.

Spørgsmål og svar om en kodefri computer

Hvordan ombestemmer jeg mig?

SVAR Hvis du igen vil bruge Windows-kode, skal du gå tilbage til Netplwiz-værktøjet (som beskrevet her til venstre) og sætte flueben ved **Brugere skal angive brugernavn og adgangskode for at bruge computeren.**

Skal jeg aldrig bruge koden igen, nu hvor jeg har droppet den?

SVAR Jo. Det er meget vigtigt, at du stadig husker/gemmer koden til din lokale konto – altså den kode, som du valgte i afsnittet "Skift til en lokal konto". Du kan fx komme ud for at skulle bruge koden, hvis du igen skifter tilbage en Microsoft-konto eller i forbindelse med alvorlige Windows-problemer, hvor du bliver nødt til at nulstille styresystemet.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge en lokal konto?

SVAR Når du bruger en lokal konto, gemmes login-oplysninger lokalt i registreringsdatabasen. Det giver dig ekstra sikkerhed, hvis koden ellers er stærk og ikke bruges andre steder. Du risikerer ikke, at koden falder i forkerte hænder ved et læk på nettet, som det er tilfældet med mange andre koder. En anden fordel ved en lokal konto er, at du kan logge ind uden adgang til internettet. Det kan du ikke med en Microsoft-konto. Desuden holder du din mailadresse privat, da den ikke vises på skærmen, når du logger ind.

Til gengæld er det ekstra problematisk at glemme sin adgangskode, hvis du benytter en lokal konto. Det kan i sidste ende blive

nødvendigt at installere Windows helt forfra, og i den forbindelse risikerer du at miste dine filer. Derfor er det også ekstra vigtigt at tage backup, hvis du bruger en lokal konto.

Med en lokal konto er det sværere at nulstille Windows. Du skal nemlig først tage backup af dine filer til en ekstern harddisk. Med en Microsoft-konto tages der automatisk backup af filerne, så de ligger på harddisken, efter nulstillingen er gennemført.

Bemærk, at Windows-opdateringer fungerer på samme måde, uanset om du benytter en lokal konto eller en Microsoft-konto med kodeord.

Hvordan skifter jeg tilbage til en Microsoft-konto?

SVAR Hvis du igen vil benytte en Microsoft-konto til at logge på din computer, skal du vende tilbage til indstillingen **Konti**, hvor du skiftede til den lokale konto (se afsnittet "Skift til en lokal konto"). Klik nu på **Log på med en Microsoft-konto i stedet**. Nu skal du benytte Microsofts-kontoens mailadresse og adgangskode. Derefter skal du indtaste koden til din lokale konto for at bekræfte beslutningen. Næste gang Windows' genstartes, skal du igen bruge dine Microsoft-oplysninger til at logge ind i Windows.

Hvordan får jeg adgang til Microsofts tjenester, når jeg bruger en lokal konto?

SVAR Du kan fortsætte med at bruge Microsofts populære tjenester og programmer som fx Teams, OneDrive, Edge og Microsoft Store. Du skal stadig bruge din Microsoft-konto for at få adgang til disse tjenester. I stedet for ét samlet login, som hidtil både

har givet dig adgang til Windows og tjenesterne, skal du nu logge ind separat til de forskellige tjenester. Med en lokal konto kræver det altså lidt mere arbejde at benytte de forskellige tjenester, men når du først er logget ind alle steder, foregår det på samme måde.



I Windows' indstillingsvindue **Konti** finder du muligheden for at skifte tilbage til Microsoft-kontoen.