

Start Windows uten passord

Hvorfor må man egentlig oppgi passord hver gang man starter pc-en? Her viser vi hvordan du slipper og kommer raskere i gang med det du skal gjøre.



Journalist
Steffen Nielsen

Det er en mørk og stormfull natt, og du er ikke hjemme da en innbruddstyv tar seg inn gjennom et kjellervindu og går gjennom rom etter rom på jakt etter noe av verdi. Da finner hen også din stasjonære pc og setter seg til rette ved den. Den er ikke passordbeskyttet, og dermed kan vedkommende raskt ta seg inn i Windows og få tilgang til alle private filer.

Dette er et skrekksenario man muligens kan tenke seg – men alvorlig talt: Kommer det noen gang til å skje?

Altså at en innbruddstyv er ute etter dine mer eller mindre lyssky digitale hemmeligheter fremfor fysiske verdigjenstander andre steder i huset? Det finnes neppe mange innbruddstyver av akkurat det slaget.

Er du eneste bruker?

For svært mange er det faktisk ganske meningsløst å ha passord på en hjemme-pc. Faren for at noen skal bryte seg inn på den, er nemlig forsvinnende liten. Hvis du bor alene og aldri tar med deg maskinen hjemmefra (hvis det for eksempel er en stasjonær maskin), er det vanskelig å finne argumenter for å bruke passord til å log-

ge seg på – med mindre du jobber for etterretningen og har statshemmeligheter på maskinen. Selvfølgelig er sikkerhet viktig. Det er all mulig grunn til å bruke passord på nettsider og mange andre steder, men akkurat for å få tilgang til Windows er ikke innstillingen av et passord stort mer enn et irritasjonsmoment man må gjennom for å komme i gang med arbeidet.

Et Windows uten passord

Er du enig i den vurderingen, kan du velge å åpne Windows uten passord eller andre former for pålogging. Me-

En lokal konto gir nye muligheter

Du må bytte til en lokal konto for å kunne starte Windows uten passord. Før årtusenskiftet hadde alle Windows-brukere en lokal konto. Man kjøpte Windows

på cd-er eller disketter og opprettet passord under installeringen av systemet, som man senere logget inn med. Når man først hadde betalt for Windows, blan-

det ikke Microsoft seg borti hva du foretok deg på maskinen. Med lanseringen av Windows XP i 2001 begynte imidlertid tingene å endre seg. Da fikk man nemlig mu-

lighet til å knytte den lokale kontoen til en såkalt Microsoft-konto. Det innebar at Windows-brukerne automatisk ble logget inn på Microsofts tjenester så snart de



Det er behagelig enkelt å la maskinen og Windows starte uten at du behøver å oppgi passord.

toden er heller ikke særlig vanskelig. Først og fremst må du endre kontotype i Windows fra den Microsoft-kontoen de aller fleste benytter, til det som kalles en lokal konto. Det er en konto som ikke benytter serverne til Microsoft, og som bare virker lokalt på pc-en.

Deretter bruker du spesialverktøyet Netplwiz i Windows. Du må bare fjerne en hake for å slippe passordet når du starter Windows.

Og hvordan fungerer det i praksis når du starter maskinen? Jo, når du heretter kommer til velkomstskjermen,

trykker du bare på en hvilken som helst tast på tastaturet for å fortsette til Windows-skrivebordet. Den samme enkle metoden for å få tilgang til Windows gjelder selvfølgelig også når skjermen skal låses opp eller etter en omstart av maskinen.

hadde logget på i Windows. Den nye kontotypen var startskuddet for en lang rekke tiltak fra Microsoft, der selskapet i stadig større grad var til stede på maskinen og tok del i hva du drev med. I dag benytter utallige tjenester og apper Micro-

soft-kontoen, for eksempel Microsoft 365, OneDrive, Skype, Edge og selvfølgelig Windows selv.

Uten Microsoft-konto

Når man i dag installerer Windows på en pc, er det faktisk et krav at man først


opprettet en konto hos Microsoft. En slik konto har sikkert du også, men du behøver faktisk ikke å bruke den til å logge inn i Windows. I stedet kan du skifte til en såkalt lokal konto. Det har både fordeler og ulemper, men for oss er det

største salgsargumentet at du kan ta det ett skritt videre, slik at du ikke behøver å oppgi passord når du starter Windows. Den muligheten har du ikke hvis du holder deg til Microsofts egen anbefaling om å benytte Microsoft-kontoen.


Bytt til en lokal konto

Første skritt for å kunne logge på uten passord er å bytte til en lokal konto. I instruksjonene våre går vi ut fra at du i dag har og bruker en Microsoft-konto. Da kan du bytte til en lokal konto i Windows 10 og 11, som vist her.

Windows 10




1 I Windows 10 klikker du først på startknappen **1**. Deretter velger du **Innstillinger** **2**.



2 I vinduet som nå vises, velger du så **Kontoer** **3**.




3 Klikk på **Logg på med en lokal konto i stedet** **4**, og velg **Neste** i vinduet som åpnes.



4 Nå må du oppgi den PIN-koden eller passordet **5** du hittil har brukt til å logge inn på Windows-maskinen.




5 Skriv et brukernavn **6**, og velg et nytt passord **7**. Gjenta **8** og skriv et tips for å huske passordet **9** til den lokale kontoen.




6 Klikk på **Logg av og fullfør** **10**. Til slutt logger du inn en siste gang med passordet til Microsoft-kontoen, og så er endringen gjort.




Windows 11




1 I Windows 11 høyreklikker du på startknappen **1** og velger **Innstillinger 2**.



2 Deretter klikker du på **Kontoer 3**.




3 Velg **Din informasjon 4**.



4 Nå velger du **Logg på med en lokal konto i stedet 5**. Skriv det tidligere passordet i neste vindu.




5 Skriv et navn **6**, og velg nytt passord **7**. Gjenta **8**, og skriv et tips for å huske passordet **9**.




6 Klikk på **Logg av og fullfør 10**. Til slutt logger du inn en siste gang med passordet til Microsoft-kontoen, før endringen er gjennomført.

Slik fjerner du passordet fra Windows


Nå som du har en lokal konto, kan du bruke et smart triks for å fjerne passordet fra Windows, slik at du heretter slipper hele passorddialogen. Metoden for å fjerne passordet er den samme i Windows 10 og 11.




1 Høyreklikk først på startknappen **1**, og velg **Kjør** **2**.




2 Skriv **netplwiz** **3** i feltet, og trykk på **Enter**.



3 Fjern haken ved **Brukere må angi et brukernavn og passord for å bruke datamaskinen** **4**. Klikk på **Bruk**.



4 Skriv det tidligere passordet **5** til den lokale kontoen, og gjenta passordet **6**. Klikk på **OK** **7**.



5 Klikk også på **OK** **8** i det andre vinduet. Neste gang du starter maskinen, slipper du å oppgi passord.

Spørsmål og svar om en pc uten passord

Hva hvis jeg ombestemmer meg?

SVAR Hvis du igjen vil benytte et passord til Windows, går du tilbake til Netplwiz-verktøyet (som omtalt til venstre), og setter hake ved **Brukere må angi brukernavn og passord for å bruke datamaskinen**.

Får jeg aldri mer bruk for passordet etter dette?

SVAR Jo. Det er svært viktig at du fortsatt husker/lagrer passordet til den lokale kontoen – altså passordet du valgte i avsnittet "Bytt til en lokal konto". Du kan for eksempel komme til å få bruk for passordet hvis du igjen går tilbake til en Microsoft-konto eller i forbindelse med alvorlige Windows-problemer der du må tilbakestille operativsystemet.

Hvilke fordeler og ulemper er det ved å benytte en lokal konto?

SVAR Når du bruker en lokal konto, lagres påloggingsinformasjonen lokalt i registeret. Det gir en ekstra sikkerhet hvis passordet ellers er sterkt og ikke er i bruk andre steder. Du risikerer ikke at passordet kommer på avveie ved en eventuell lekkasje på nettet, slik tilfellet er med mange andre passord. En annen fordel med en lokal konto er at du kan logge inn uten nettforbindelse. Det kan du ikke med en Microsoft-konto. I tillegg holder du e-postadressen din privat, siden den ikke vises på skjermen når du logger inn.

På den annen side er det spesielt problematisk å glemme passordet hvis du bruker en lokal konto. Du kan ende med å måtte installere

Windows på nytt og risikerer å miste viktige filer i prosessen. Derfor er det spesielt viktig å ha gode sikkerhetskopieringsrutiner hvis du bruker en lokal konto.

Med en lokal konto er det en mer omstendelig prosess å tilbakestille Windows. Da må du nemlig først sikkerhetskopiere filene dine til en ekstern harddisk. Med en Microsoft-konto sikkerhetskopieres filene automatisk til harddisken, slik at de er klare til bruk etter at tilbakestillingen er gjennomført.

Merk at Windows-oppdateringer fungerer på samme måte enten du benytter en lokal konto eller en Microsoft-konto med passord.

Hvordan går jeg tilbake til en Microsoft-konto?

SVAR Hvis du igjen vil benytte en Microsoft-konto til å logge på Windows-maskinen, må du tilbake til innstillingen **Kontoer**, der du endret til den lokale kontoen (se avsnittet "Bytt til en lokal konto"). Klikk på **Logg inn med en Microsoft-konto i stedet**. Nå må du oppgi e-postadressen og passordet til Microsoft-kontoen. Deretter oppgir du passordet til den lokale kontoen for å bekrefte valget.

Neste gang Windows starter på nytt, må du igjen benytte Microsoft-informasjonen for å logge på Windows.

Hvordan får jeg tilgang til Microsofts tjenester når jeg bruker en lokal konto?

SVAR Du kan fortsette å bruke populære Microsoft-tjenester og -applikasjoner som Teams, OneDrive, Edge og Microsoft Store. Du trenger fortsatt Microsoft-kontoen for å få tilgang til disse tjenestene. I stedet for én enkelt pålogging, som tidligere ga

deg tilgang til både Windows og tjenestene, må du nå logge på de ulike tjenestene hver for seg.

Bruker du en lokal konto, krever det med andre ord litt mer arbeid å benytte de ulike tjenestene, men når du først er logget inn overalt, er resten likt.



I Windows' innstillingsvindu for Kontoer finner du muligheten for å bytte tilbake til Microsoft-kontoen.