




Äänimerkki uusien sähköpostiviestien saapuessa


Käytän mielelläni Windowsin ilmaista Outlook-ohjelmaa. Se riittää sähköposti- ja kalenteritarpeisiini, mutta joskus kaipaisin siltä ilmoituksia. Tiedän, että ilmoitukset näkyvät näytöllä, mutta ne jäävät usein huoma-

matta. Miten saisin äänimerkin, jotta tärkeet viestit eivät menisi ohi?


VASTAUS Voit määrittää ilmoitukset Outlookin asetuksista. Näytämme tässä, miten se tehdään.




1 Kirjoita hakukenttään **outlook** **1**. Valitse kohta **Outlook (new)** **2**.




2 Napsauta hammaspyörää **3** ikkunan yläosassa.




3 Valitse ensin **Yleiset** **4** ja sitten **Ilmoitukset** **5**.



3 Varmista ensin liukusäätimellä, että ylin aset **6** on käytössä.



5 Vieritä alaspäin. Ota kohdassa **Sähköposti** **7** se käyttöön **8**.



6 Ota kohta **Toista ääni** **9** käyttöön **10**. Valitse **Tallenna** **11**.




Miksi Google estää minut?

Kun teen hakuja Googlessa, saan viestin, että pääsyäni on estetty "epätavallisen verkko-liikenteen" vuoksi. Onkohan tällä jotain tekemistä VPN-ohjelmani CyberGhost VPN:n kanssa?

VASTAUS Kyllä, voi hyvinkin olla. Google on havainnut "laitonta" toimintaa IP-osoittees-

sa, johon VPN-sovellus ohjaa sinut. Kaikki VPN-palvelut eivät ole viattomia, ja Googlen mielestä liikenteesi näyttää tulevan samasta lähettäjän osoitteesta kuin laitton toiminta. Paras ratkaisu on poistaa CyberGhost tilapäisesti käytöstä, kun käytät Googlea. Seuraavasta näet, miten se tehdään.



1 Napsauta ensin pientä nuolta **1** Windowsin ilmoitusalueella. Napsauta sitten CyberGhosts -kuvaketta **2**.



2 Täältä näet, että olet yhteydessä VPN:n kautta **3**. Napsauta keskeytyspainiketta **4** sulkeaksesi yhteyden. Nyt Googlen ei pitäisi enää pitää yhteyttäsi turvatomana, koska olet vaihtanut takaisin oikeaan IP-osoitteeseen. Kytke VPN takaisin päälle samasta paikasta, kun tarvitset sitä. Samanlaisia ongelmia voi esiintyä muisakin VPN-ohjelmissa, ja ne voidaan ratkaista samalla tavalla.

LÄHETÄ MEILLE KYSYMYKSESI

Näillä sivuilla vastaamme lehden tilaajien kysymyksiin.

Lähetä kysymys lehden artikkeleista ja ohjelmista tai tietokoneesi toiminnasta osoitteeseen:

kotimikro.fi/kysymeilta



Missä on Bitlocker-avain?

Windows Pron päivityksen aikana sain yhtäkkiä viestin: "Anna Bitlocker-avain". Tiedän, että kyse on eräänlaisesta kehittyneestä tietoturvakkeinosta, mutta minulle ei ole koskaan kerrottu mistään avaimesta. Mistä löydän sen?

VASTAUS Valitettavasti tavalliset tietokoneen käyttäjät joutuvat hieman liian usein tällaiseen tilanteeseen. Onneksi Bitlocker-avain löytyy yleensä Microsoftin tilitä, joka sinun on avattava selaimessa.

Palautusavaimet

	Avaintunnus	Palautusavain
JB	B1C70E1D	1 409288-442629-329670-305646-330935-248369-439923-241736
H2	A52AEFE1	221485-231011-430969-650078-308011-331276-630883-633688


1 Mene osoitteeseen <https://aka.ms/myrecoverykey> ja kirjaudu sisään. Näet tietokoneesi avaimen **1**, jossa on 48 lukua. Kirjoita se avataksesi tietokoneen lukituksen.




Montako valokuvaa Google Kuvissani on?

Google-tililläni on paljon kuvia Google Kuvissa. En kuitenkaan ole mitenkään onnistunut selvittämään, kuinka monta kuvaa siellä itse asiassa on. Pitäkö minun todella ladata ne saadakseni selville tarkan määrän?


VASTAUS Luulisi, että tähän kysymykseen olisi helppo löytää vastaus, mutta se osoittautuikin melko vaikeaksi. Mikäli Google Kuviin menee selaimella, kuvien lukumäärää ei näy suoraan vaan ainoastaan niiden yhteensä viemä tila. Löysimme kuitenkin menetelmän, jota on käytettävä puhelimen Gmail-sovelluksella. Näytämme tässä, miten se tehdään.




1 Napsauta puhelimesi aluksi Gmail-sovellusta **1**.




2 Tee aluksi niin kuin lähettäisit sähköpostia eli napsauta ensin **Kirjoita**-painiketta **2**.




3 Valitse nyt liitekuvake **3** ikkunan yläosassa.



4 Valitse **Liitä tiedosto** **4** aivan kuin haluaisit liittää kaikki valokuvasi sähköpostiin.



5 Hae **Kuvat**-sovellus **5**. Sen sijainti riippuu puhelimestasi.



6 Näin saat tietää, kuinka monta valokuvaa **6** sinulla on Google Kuvissa. Voit nyt sulkea sovelluksen.




Brave kaappasi pikakuvakkeet

Lataa Brave ja ohje:
kotimikro.fi/2419




Äsensin Brave-selaimen Windows 11 -tietokoneeseen, ja nyt kaikki HTML-tiedostojen kuvakkeet ovat muuttuneet Firefoxin tutuista kuvakkeista tulenpunaiseksi leijonakuvakkeiksi. Voinko muuttaa ne takaisin?


VASTAUS Tämä johtuu siitä, että olet asennuksen yhteydessä määrittänyt Braven uudeksi oletuslaimeksi. Siksi Brave avaa muun muassa html-tiedostot. Voit kuitenkin helposti muuttaa tämän.




1 Kirjoita Windows 11:n hakukenttään **oletussovellukset** **1**. Napsauta kohtaa **Oletussovellukset** **2**.



3 Nykyinen oletusohjelma eli selain **Brave** **5** näytetään. Napsauta sitä.



2 Kirjoita Braven haltuun ottamien verkkotiedostojen tiedostopääte eli **html** **3**. Napsauta tulosta **4**.



4 Napsauta ohjelmaa, jonka haluat oletukseksi, kuten **Firefoxia** **6**. Valitse **Aseta oletukseksi** **7**. Kuvakkeet muuttuvat Firefoxin kuvakkeiksi.


Näin saat paremman yleiskuvan Resurssienhallinnasta

Olen huomannut, etten koskaan käytä Resurssienhallinnan vasemmassa reunassa olevaa pikakäyttövalikkoa. Käytän ainoastaan alalaidassa näkyviä kirjastoja. Kutistamalla pikakäyttövalikon pysyvästi saan paremman yleiskuvan ja pääsen nopeammin niihin kohteisiin, joita eniten tarvitsen.


Ystävällisin terveisin
John Nielsen

TOIMITUKSEN KOMMENTTI

Tämä on hyvä vinkki, joka helpottaa päivittäistä työskentelyä, ja muutos on nopeasti ja helposti tehty. Resurssienhallinta muistaa asetukset, joten valikko pysyy kutistettuna, kunnes laajennat sen uudelleen.



1 Napsauta Resurssienhallinnassa pientä nuolta **1** **Pikakäyttö**-valikon vasemmalla puolella.



2 **Pikakäyttö**-valikko **2** kutistuu, ja pääset helpommin muihin kohteisiin **3**.

LUKIJAVINKKI


Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkkisi osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi. Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon. Tästä vinkistä palkintona on Sandberg USB C-laturi.




Miten teen oman kuvakkeen?

Esittelitte joskus ohjelman, jolla voi tehdä kuvakkeita käytettäväksi Windowsin kansioiden kuvakkeina. Onko edelleen mahdollista luoda jollain keinolla kuvakkeita valokuvista?


VASTAUS Kyllä on, mutta jotta kuvaa voidaan käyttää kuvakkeena, se on muunnettava ICO-muotoon. Helpoin tapa on käyttää tähän verkkopalvelua, ja kuvasta kannattaa tehdä neliön muotoinen.




1 Avaa selaimessa sivu convertico.com ja napsauta suurta ruutua **1**. Hae PNG-tiedosto, jonka haluat muuntaa kuvakkeeksi.




2 Tiedosto muunnetaan ICO-muotoon. Napsauta latausnuolta **2**. Tiedosto tallennetaan tietokoneellesi.




3 Avaa Resurssienhallinta ja napsauta hiiren oikealla haluamaasi kansiota **3**. Valitse **Ominaisuudet** **4**.



4 Valitse **Mukauta**-välilehti **5** ja sitten **Vaihda kuvake...** **6**.



5 Napsauta **Selaa...**-painiketta **7** ja valitse avautuvasta ikkunasta ICO-tiedosto. Valitse lopuksi **OK** ja **Käytä** ja lopuksi uudelleen **OK**.




6 Kuvake on nyt yhdistetty kansioon **8**, joten kansio on helpompi erottaa muista kansioista.


Sähköpostit katosivat Outlookista

Poistin vahingossa Microsoft 365 -toimistopakettiin kuuluvan Outlook-sähköpostiohjelmani. Kun asensin sen uudelleen, monet sähköpostini olivat kadonneet – nimittäin kaikki ne, jotka olivat kansiossa ”vain tällä tietokoneella”. Voinko löytää ja palauttaa ne?


VASTAUS Hyvällä onnella sähköpostisi ovat yhä tietokoneen kansiossa. Voit selvittää sen hakemalla tiedoston uudelleen Outlookin oletuskansiosista. Näytämme tässä, miten se tehdään.




1 Avaa Outlook-ohjelma. Napsauta ylhäällä **Tiedosto**-valikkoa **1**.



2 Napsauta kohtaa **Tiliasetukset** **2** ja uudelleen **Tiliasetukset...** **3**.



3 Valitse välilehti **Datatiedostot** **4** ja napsauta kohtaa **Lisää...** **5**.



4 Resurssienhallinta avautuu. Valitse **.ost**-tiedosto **6** ja napsauta **OK**-painiketta. Tämän pitäisi ladata viestit uudelleen, jos ne ovat vielä olemassa.

2 NOPEAA

Harkitsen siirtymistä LibreOfficeen, jota olette kehuneet täällä. Mutta entä Word-asiakirjani? Voinko käyttää niitä LibreOffice Writerissa?

VASTAUS Kyllä voit. LibreOffice-ohjelmat osaavat lukea kaikkia yleisiä tiedostotyyppisiä, joita olet aiemmin käyttänyt Microsoftin Office-paketissa.

Kirjoititte äskettäin, että Microsoft Office maksaa 160 euroa. Löysin kuitenkin netistä muutaman kymmenen euron hintaisen rekisteröintiavaimen. Se on toiminut loistavasti. Mikä on selitys?

VASTAUS On totta, että Office-paketteja voi ostaa halvemmalla kuin mitä Microsoft itse tarjoaa. Avaimia myyvät yritykset ovat yleensä hankineet ne kyseenalaisilla tavoilla, ja kannattaa ottaa huomioon, että tällainen tuoteavain saatetaan lakata toimimasta jossain vaiheessa.

Tietokoneessani on Outlook (classic) -ohjelma. Mikä tämä on?

VASTAUS Se on 365-toimistopakettiin kuuluva Outlook, jonka nimi on muuttunut. Muuten ohjelma on ennallaan. Outlookin ilmaisversio on nimeltään Outlook (new).






Lataa KMPlayer:
kotimikro.fi/2419




Onko KMPlayer englanninkielinen?

Lehden 12/2024 tietojen mukaan KMPlayer on suomenkielinen, mutta kun aloitin asennuksen, kaikki ikkunat olivat englanniksi. Onkohan minulla varmasti oikea ohjelmaversio?


VASTAUS Sinulla on varmasti oikea versio. Asennusvaiheessa kielenä on kuitenkin englanti. Vasta kun KMPlayerin asennus on kokonaan valmis, kaikki näkyy suomeksi. Katso esimerkki tästä:



1 Valitse asennusvaiheesta tästä valikosta vaihtoehto **English** **1** ja napsauta **OK**-painiketta **2**.



2 Seuraava vaihe on myös englanniksi. Siirry eteenpäin napsauttamalla **I Agree** -painiketta **3**.



3 Kun ohjelma on asennettu, sen valikot ovat suomenkielisiä **4**, kuten tässä ikkunassa.


Säädä kirkkautta nopeasti Windows 10:ssä

Syvällä piilossa Windows 10:n asetuksissa on painike, jolla voi säätää näytön kirkkautta. Hiljattain huomasin kuitenkin, että samanlaista liukusäädintä voi käyttää suoraan toimintokeskuksesta. Tämä on paljon nopeampi tapa.


*Ystävällisin terveisin
Peter Jorgensen*

TOIMITUKSEN KOMMENTTI

Kiitos vinkistä. Kirkkauden muuttamiseen on monia tapoja, mutta olemme samaa mieltä siitä, että tämä on luultavasti helpoin tapa. Huomaa silti, että tämän toimii vain Windows 10:ssä.



1 Napsauta aluksi kuvaketta **1** Windows 10:n tehtäväpalkin oikeassa reunassa.



2 Muiden asetusten alla on liukusäädin **2**, jolla kirkkautta voi lisätä tai vähentää.

LUKIJAVINKKI

Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkkiä osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi. Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon. Tästä vinkistä palkintona on Sandberg Bluetooth-numeronäppäimistö.




USB-muistitikku on kirjoitussuojattu




Minulla on USB-tikku, joka jostain kumman syystä on Windowsin mukaan alustettava. Kun yritän alustaa sitä, se epäonnistuu, koska muistitikku on kirjoitussuojattu. Kuinka poistan kirjoitussuojauksen?


VASTAUS Valitettavasti tämä on yleensä merkki siitä, että USB-tikku on vioittunut. Voit kuitenkin kokeilla Windowsin levyhallinnan avulla, voitko poistaa nykyisen osion ja luoda uuden. Tämä menetelmä toimii Windows 10:ssä ja 11:ssä.




1 Napsauta hiiren oikealla aloitus-
ta **1**. Valitse **Levyhallinta** **2**.




2 Etsi USB-tikun asema **3**, napsauta osiota hiiren
oikealla **4** ja valitse **Poista asema...** **5**.



3 Napsauta **Kyllä**-painiketta **6**
vahvistaaksesi, että haluat tyh-
jentää USB-tikun kaikki tiedot.



4 Mikäli viallisen osion poistaminen onnistuu, niin napsauta
sitten jakamatonta tilaa hiiren oikealla **7** ja valitse kohta
Uusi tavallinen asema... **8**. Noudata ohjeita. Hyvällä onnel-
la voit herättää muistitikun henkiin tällä menetelmällä.




Lataa Ashampoo Slideshow Studio:
kotimikro.fi/2419




Kuinka poistan siirtymät?

Olen käyttänyt jo jonkin aikaa Ashampoo Slideshow Studio -ohjelmaa. Ohjelma on hyvä, mutta olen alkanut hieman kyllästyä kuvien välisiin siirtymiin. Haluaisin poistaa ne, mutten tiedä miten se tehdään. Onko teillä ratkaisua tähän?


VASTAUS Itse asiassa siirtymiä ei voi poistaa sen jälkeen, kun esitys on luotu. Siksi sinun on aloitettava kokonaan alusta ja estettävä siirtymät alusta alkaen.




1 Avaa Ashampoo Slideshow Studio ja valitse **Uusi yksinkertainen projekti** **1**, kun olet päässyt tähän vaiheeseen.




2 Valitse väriteema **2**. Napsauta **Seuraava**-painiketta.




3 Valitse **Vapaamuotoinen** **3**. Valitse taas **Seuraava**.




4 Napsauta kohdassa **Siirrot** **4** pudotusvalikkoo **5**.



5 Vieritä valikon loppuun asti ja valitse **Ei mitään** **6**.



6 Tee sama alla valikossa **Ken Burns** **7**. Napsauta **Seuraava**-painiketta.



7 Voit nyt valita kuvat **8** ja tehdä kuvaesityksen ilman siirtymiä.

Wordissa merkitsemistä voi helpottaa

Kirjoititte lehdessä 14/2024, kuinka rivi, kappale ja koko teksti merkitään Wordissä. Vinkit toimivat hienosti, mutta tätä voi vielä yksinkertaistaa asettamalla kursorin tekstin vasemmalle puolelle ja napsauttamalla kerran, kahdesti tai kolmesti sen mukaan, mitä halutaan merkitä.

Ystävällisin terveisin
Lars Sørensen

TOIMITUKSEN KOMMENTTI

Kiitos vinkistä. Olet oikeassa, Wordissä voidaan valita tekstiä fiksulla tavalla yhdellä, kahdella tai kolmella napsautuksella. Näytämme, miten se tehdään.

1 Mikä muistikortti on?
Mistikortti on pieni laite, eli kortti, jolla on tallennustilaa. Mistikorttia käytetään yleensä matkapuhelmien tallennustilan laajentamiseen tai kamerassa valokuvien tallentamiseen.

Mistikortin sisällön voi ladata tietokoneelle sen sisäisellä kortinlukijalla tai ulkoisella kortinlukijalla, joka liitetään tietokoneeseen USB:n kautta.

Tavallisin mistikortti on SD-kortti, josta on saatavana useita eri kokoja – sekä fyysiseltä kooltaan että kapasiteetiltaan. Saatavana on tavallisia SD-kortteja, joita käytetään yleensä kameroissa, sekä mini-SD- ja micro-SD-kortteja, jotka ovat fyysisesti pienempiä ja joita käytetään matkapuhelmissa ja muissa pienikokoisissa laitteissa.

SD-kortin pienissä versioissa on yleensä mukana sovitin, jonka avulla voit käyttää tietokoneen sisäistä kortinlukijaa.

Toinen mistikorttityyppi on CF-kortti (Compact Flash), joka on fyysisesti suurempi ja jota käytetään mm. peliuheljustuskameroissa.

1 Avaa Word-asiakirja. Aseta osoitin tekstin aluun **1**.

2

3 Mikä muistikortti on?

Mistikortti on pieni laite, eli kortti, jolla on tallennustilaa. Mistikorttia käytetään yleensä matkapuhelmien tallennustilan laajentamiseen tai kamerassa valokuvien tallentamiseen.

Mistikortin sisällön voi ladata tietokoneelle sen sisäisellä kortinlukijalla tai ulkoisella kortinlukijalla, joka liitetään tietokoneeseen USB:n kautta.

Tavallisin mistikortti on SD-kortti, josta on saatavana useita eri kokoja – sekä fyysiseltä kooltaan että kapasiteetiltaan. Saatavana on tavallisia SD-kortteja, joita käytetään yleensä kameroissa, sekä mini-SD- ja micro-SD-kortteja, jotka ovat fyysisesti pienempiä ja joita käytetään matkapuhelmissa ja muissa pienikokoisissa laitteissa.

KERRAN

2 Napsauta kerran marginaalissa **2**.
Rivi korostemerkittään **3**.

4

5 Mikä muistikortti on?

Mistikortti on pieni laite, eli kortti, jolla on tallennustilaa. Mistikorttia käytetään yleensä matkapuhelmien tallennustilan laajentamiseen tai kamerassa valokuvien tallentamiseen.

Mistikortin sisällön voi ladata tietokoneelle sen sisäisellä kortinlukijalla tai ulkoisella kortinlukijalla, joka liitetään tietokoneeseen USB:n kautta.

Tavallisin mistikortti on SD-kortti, josta on saatavana useita eri kokoja – sekä fyysiseltä kooltaan että kapasiteetiltaan. Saatavana on tavallisia SD-kortteja, joita käytetään yleensä kameroissa, sekä mini-SD- ja micro-SD-kortteja, jotka ovat fyysisesti pienempiä ja joita käytetään matkapuhelmissa ja muissa pienikokoisissa laitteissa.

KAKSI KERTAA

3 Napsauttamalla marginaalia kaksi kertaa **4** voit merkitä kappaleen **5**.

6

7 Mikä muistikortti on?

Mistikortti on pieni laite, eli kortti, jolla on tallennustilaa. Mistikorttia käytetään yleensä matkapuhelmien tallennustilan laajentamiseen tai kamerassa valokuvien tallentamiseen.

Mistikortin sisällön voi ladata tietokoneelle sen sisäisellä kortinlukijalla tai ulkoisella kortinlukijalla, joka liitetään tietokoneeseen USB:n kautta.

Tavallisin mistikortti on SD-kortti, josta on saatavana useita eri kokoja – sekä fyysiseltä kooltaan että kapasiteetiltaan. Saatavana on tavallisia SD-kortteja, joita käytetään yleensä kameroissa, sekä mini-SD- ja micro-SD-kortteja, jotka ovat fyysisesti pienempiä ja joita käytetään matkapuhelmissa ja muissa pienikokoisissa laitteissa.

SD-kortin pienissä versioissa on yleensä mukana sovitin, jonka avulla voit käyttää tietokoneen sisäistä kortinlukijaa.

Toinen mistikorttityyppi on CF-kortti (Compact Flash), joka on fyysisesti suurempi ja jota käytetään mm. peliuheljustuskameroissa.

KOLMESTI

4 Napsauttamalla kolme kertaa **6** voit merkitä koko tekstin **7**.

Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkkisi osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi
Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon.
Tästä vinkistä palkintona on Motion Tracking Phone Mount -puhelinteline.

