



Så här brukar Start-menyn i Windows 10 se ut: Hela och halva paneler och en lång lista med program, varav en del är samlade i mappar. Det är svårt att snabbt hitta det man letar efter.



Start-menyn i Windows 11 består av fastnålade appar som Windows själv valt ut och de senast öppnade filerna. Vi saknar en samlad programlista och en enklare genväg till viktiga Windows-verktyg.

ENKLARE ÅTKOMST TILL FILER OCH PROGRAM

Få tillbaka en riktigt klassisk Start-menyn

Start-menyer som finns i Windows 10 och 11 faller inte alla i smaken. Vi har hittat den perfekta lösningen för dig som också saknar de logiskt organiserade Start-menyer från tidigare versioner av Windows.



Journalist
Steffen Nielsen

Minimikravet för en bra Start-menyn är att den blir använd, men så är det inte i min lilla digitala värld. På min dator med Windows 11 använder jag nästan aldrig Start-menyn.

Ur Microsoft-perspektiv ska menyn fungera som den ultimata porten till hela Windows, men om jag vill öppna Windows-inställningar använder jag

genvägen Windows-tangenten + I. När jag vill öppna ett program som jag inte har någon genväg för i aktivitetsfältet använder jag Windows sökfält. Om jag vill komma åt filer använder jag naturligtvis Utforskaren vars genväg jag har i aktivitetsfältet. Kort sagt, jag behöver sällan använda Start-menyn, som Microsoft gör en så stor sak av att framhålla och förbättra.

När jag ser tillbaka är jag ganska säker på att jag inte använde Start-menyn i Windows 10 heller, i varje fall



Tack vare programmet Classic Shell får Start-menyn en traditionell design med många närliggande inslag och logiskt uppbyggda undermenyer. Du kan välja mellan tre olika typer av Start-menyer.

inte konsekvent. Så min motvilja mot den moderna Start-menyn har inget att göra med om den är vänsterställd som den är i Windows 10, eller om den är centrerad som den är som standard i Windows 11.

Jag tror faktiskt att min motvilja mot att använda Start-menyn i, oavsett om det är i Windows 10 eller 11, mer har att göra med att Microsoft har valt att prioritera några få menyalternativ på bekostnad av många andra. Vissa objekt är enorma medan andra är helt

undandömda. De stora objekten är sällan de jag behöver. I själva verket föredrar jag en meny med många lika stora objekt. Det kan kanske låta lite rörigt med många objekt, men när jag tänker tillbaka på Windows 7 var det faktiskt lättare att hitta saker då.

Välj mellan tre olika menyer

Därför är vi väldigt glada att kunna erbjuda ett program som gör att du kan återgå till det svunna tidens Start-menyer. Programmet i fråga heter

Classic Shell och det är ett verkligt genomarbetat försök att erbjuda de kvaliteter som Windows hade en gång i tiden. Classic Shell förändrar både utseendet och den faktiska strukturen på Start-menyn, men rör inte resten av Windows. Programmet gör att du kan anpassa menyn så dess enskilda delar placeras i ordning efter dina önskemål, och du kan dessutom hela tiden växla mellan Classic Shells menyer och de normala Start-menyn i Windows 10 och 11.

BONNIER PC Classic Shell

Programmet ger dig möjlighet att välja mellan tre nya Start-menyer tillsammans med gott om alternativ att anpassa dem efter dina behov.

Språk
Engelska


Fungerar med
Windows 10 och 11

Hämta programmet på vår hemsida:
pctidningen.se/2420




Så utformar du din nya Start-meny


Classic Shell-programmet erbjuder tre olika Start-menyer. Här nedan visar vi hur du väljer den meny du vill ha. Du kan alltid välja en annan meny vid ett senare tillfälle.




1 Hämta programmet från vår webbplats och installera det. I det här fönstret, markera **Classic Start Menu** **1** och välj **Next**. Nu kommer bara de viktigaste och mest användbara delarna av Classic Shell att installeras.



2 I installationens sista fönster klickar du på **Finish** **2**. Nu är programmet installerat.




3 För att konfigurera programmet, högerklicka på Start-knappen **3** och välj **Inställningar** **4**.




4 Välj nu önskad Start-meny **5** bland de tre alternativen. Du kan prova dig fram för att se vilken du föredrar. Ändringen av Start-menyn kommer att träda i kraft omedelbart.

Välj ett tema och en Start-knapp


Låt oss titta närmare på hur du ändrar färger och stil på din nya Start-menyn. Samtidigt har du möjlighet att välja en ny Start-knapp.




1 Högerklicka på Start-knappen **1** och välj **Inställningar** **2**.




2 Under menyn som du valde tidigare klickar du på länken **Select skin** **3**.



3 I menyn **Skin**: **4** väljer du ett passande färgtema och en layout **5** för menyn. När det är gjort klickar du på **Start Menu Style** **6**.




4 Längst ned i fönstret kan du välja att ersätta Start-knappen med en knapp i klassisk stil. Markera rutan vid **Replace Start button** **7** och välj en ny knapp, till exempel **Classic** **8**. Klicka på **OK** **9**.




5 Ett vanligt vänsterklick på den nya Start-knappen **10** öppnar Start-menyn så att du kan se hur den nya menyn ser ut.

Så lägger du till nya objekt i menyn


Du kan själv definiera i stort sett alla menyalternativ i din nya Start-menyn, men de specifika möjligheterna beror på vilken av de tre menytyperna du har valt. Här ger vi dig en översikt över alternativen.




1 Som alltid öppnar du Classic Shells inställningar genom att högerklicka på Start-knappen **1** och välja **Inställningar** **2**.




2 Det kan hända att inte alla inställningar visas i fönstret. I så fall klickar du på **Show all settings** **3**.




3 Därefter kan du se fliken **Customize Start Menu** **4** som du ska klicka på.




4 Om du har valt menyn Classic style eller Classic with two columns ser inställningsfönstret ut så här. Hoppa till steg 6 om du har valt Windows 7 Style. Den vänstra kolumnen **5** visar de aktuella objekten i Start-menyn, den högra kolumnen visas alternativ **6** som du kan lägga till.



5 För att lägga till ett alternativ drar du det från högra kolumnen **7** till den önskade platsen i vänstra kolumnen **8**. När du är nöjd klickar du på **OK** för att spara ändringarna.




6 Om du har valt menyn Windows 7 style fungerar inställningarna lite annorlunda. Klicka på ett menyalternativ **9** du vill ändra, och välj ett nytt i den långa listan **10**.




7 Om du dessutom väljer **Display as a menu** **11** kommer menyalternativet att visas i Start-menyn med en pil så du kan navigera till underalternativ. Spara ändringarna med **OK**.



8 Slutligen, låt oss se en Startmeny i action. Som alltid öppnar du menyn med ett vänsterklick på Start-knappen **12**.




9 I det här fallet är det menytypen Classic with two columns. Objektet i den högra kolumnen **13** är de som vi har lagt till. Genom att klicka på en pil viks menyn ut. I vårt fall klickade vi på pilen **14** vid **15 Appar** för att se översikten över alla appar **16** som finns på datorn.



10 Objekt i den vänstra kolumnen som du inte vill ha i menyn kan du högerklicka på **17** och ta bort från menyn **18**.

Välj en vanliga menyn

Oavsett om du använder Windows 10 eller 11 kan du gå tillbaka till Windows egen Start-menyn med två klick.



1 Högerklicka på Start-knappen **1**. Välj **Avsluta** **2**. Vanliga Start-menyn är nu tillbaka.