



Startmenyen slik vi er vant til å se den i Windows 10: Hele og halve ikonfliser og en lang liste med programmer, der noen ligger i mapper. Det er ikke lett å finne det man leter etter ...



I Windows 11 består startmenyen av festede apper som Windows selv velger, i tillegg til nylig åpnede filer. Vi savner en samlet programliste og en enklere snarvei til viktige Windows-verktøy.

ENKLERE TILGANG TIL PROGRAMMER OG FILER:

Savner du de gamle startmenyene?

Startmenyen i Windows 10 og 11 faller ikke alle i smak, men nå har vi funnet den perfekte løsningen for deg som savner de logisk oppbygde startmenyene fra tidligere Windows-versjoner.



Journalist
Steffen Nielsen

Minstekravet til en god startmeny må være at den blir brukt. Slik er dessverre ikke virkeligheten i min digitale verden. Det betyr at jeg så å si aldri bruker startmenyen på min egen Windows 11-maskin.

Sett med Microsoft-øyne bør menyene fungere som det opplagte startpunktet for hele Windows, men hvis

jeg vil åpne Windows-innstillingene, bruker heller hurtigtastene Windows-tast + I. Når jeg vil åpne et program jeg ikke har en snarvei til på oppgavelinjen, bruker jeg søkefeltet i Windows. Vil jeg ha tak i andre filer, bruker jeg snarveien til Filutforsker på oppgavelinjen. Jeg har kort sagt sjelden behov for å åpne startmenyen, som Microsoft gjør et stort nummer av å både fremheve og forbedre.

Når jeg tenker tilbake, er jeg ganske sikker på at jeg heller ikke bruk-



Med programmet Classic Shell får startmenyen en tradisjonell utforming med mange sidestilte elementer og logisk oppbygde undermenyer. Du kan velge mellom tre slags startmenyer.

te startmenyen i Windows 10 – i hvert fall ikke konsekvent. Motviljen mot dagens startmenyer har altså ingenting å gjøre med om de er venstrestilt, som den var i Windows 10, eller sentrert – som menyen i utgangspunktet er i Windows 11.

Jeg tror snarere at grunnen til at det ikke føles naturlig å bruke startmenyene i Windows 10 og 11, har å gjøre med at Microsoft har valgt å prioritere noen få menypunkter på bekostning av mange andre. Derfor er

noen elementer enorme og andre godt skjult. De store elementene har jeg sjelden bruk for. Egentlig foretrekker jeg nemlig en meny der alle elementene er like store. Det virker kanskje uoversiktlig når man har mange elementer, men det var faktisk lettere å finne frem i Windows 7.

Tre alternative menyer

Derfor er vi glade for å kunne tilby et program som gjør det mulig å gå tilbake til tidligere startmenyer. Det

skjer med programmet Classic Shell, som er et gjennomarbeidet forsøk på å gjenskape fordelene med tidligere Windows-versjoner. Classic Shell endrer utseendet og den konkrete oppbygningen av startmenyen, men rører ikke resten av operativsystemet. Du kan skreddersy menyen slik at de enkelte elementene plasseres i rekkefølge etter hvilke behov du har, og du kan også skifte raskt mellom menyene i Classic Shell og de vanlige startmenyene i Windows 10 og 11.



Classic Shell

Programmet gir deg valget mellom tre nye startmenyer og gode muligheter til å tilpasse dem etter egne behov.

Språk
Engelsk


Virker med
Windows 10 og 11

Programmet laster du ned fra:
komputer.no/2420




Slik velger du den nye startmenyen


Programmet Classic Shell tilbyr tre forskjellige startmenyer. Her viser vi hvordan du velger den ønskede menyen. Du kan alltid velge en annen på et senere tidspunkt.




1 Last ned og installer programmet fra nettsiden vår. I dette vinduet markerer du **Classic Start Menu** **1** og velger **Next**. Dermed installeres kun de viktigste og mest matnyttige delene av Classic Shell.



2 I det siste vinduet klikker du på **Finish** **2**. Dermed er programmet installert.




3 Høyreklikk på startknappen **3**, og velg **Innstillinger** **4** for å klargjøre programmet.




4 Velg den ønskede startmenyen **5** blant de tre alternativene. Du kan eventuelt prøve deg frem for å se hvilken du foretrekker. Endringen av startmenyen skjer med det samme.

Velg tema og startknapp for startmenyen


Nå ser vi nærmere på hvordan du endrer farger og stil i den nye startmenyen. Samtidig har du mulighet for å velge ny startknapp til menyen.




1 Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.




2 Under menyen du valgte tidligere, klikker du på koblingen **Select skin** **3**.



3 I menyen **Skin** **4** velger du et passende fargetema og layout **5** for menyen. Når det er gjort, klikker du på **Start Menu Style** **6**.




4 Nederst i vinduet kan du velge å bytte ut startknappen med en knapp i klassisk stil. Sett markering ved **Replace Start button** **7**, og velg ønsket knapp, for eksempel **Classic** **8**. Klikk på **OK** **9**.




5 Et vanlig venstreklikk på den nye startknappen **10** åpner startmenyen, slik at du kan se hvordan den nye menyen tar seg ut.

Slik legger du til elementer i menyen


Du kan selv definere nesten hvert eneste punkt i den nye startmenyen. De konkrete mulighetene er avhengig av hvilken av de tre menytypene du har valgt. Her får du en oversikt over mulighetene.




1 Du åpner som alltid innstillingene i Classic Shell ved å høyreklikke på startknappen **1** og velge **Innstillinger** **2**.




2 Du kan oppleve at ikke alle innstillingene vises i vinduet. I så fall klikker du ved **Show all settings** **3**.




3 Deretter ser du **Customize Start Menu** **4**, som du skal klikke på.




4 Hvis du har valgt menyen Classic style eller Classic with two columns, vil innstillingsvinduet se ut som her. Gå til trinn 6 hvis du har valgt Windows 7 Style. Venstre kolonne **5** viser de nåværende elementene i startmenyen. Høyre kolonne viser alternativer **6** du kan legge til.



5 For å legge til et menypunkt drar du det fra høyre **7** til det ønskede stedet i venstre kolonne **8**. Når du er fornøyd med resultatet, klikker du på **OK** nederst for å lagre endringene.




6 Innstillingen fungerer litt annerledes hvis du har valgt menyen Windows 7 style. Klikk på et meny-punkt **9** du vil endre, og velg et nytt punkt fra den lange listen **10**.




7 Hvis du også velger **Display as a menu** **11**, vil meny-punktet vises med en pil i startmenyen, slik at du kan gå videre til underpunkter. Lagre ved å klikke på **OK** nederst.



8 La oss til slutt se en startmeny i praksis. Som alltid åpner du menyen med et venstre-klikk på startknappen **12**.




9 I dette tilfellet er det menytypen Classic with two columns. Elementene i høyre kolonne **13** er dem vi nettopp har valgt. Klikk på en pil for å utvide menyen. I vårt tilfelle har vi klikket på pilen **14** ved **15 Apper** for å se en oversikt over alle programmene **16** på maskinen.



10 Elementer i venstre kolonne som du ikke vil ha i menyen, kan du høyreklikke på **17** for å fjerne **18**.

Tilbake til normalen

Du kan alltid gå tilbake til Windows egen startmeny med to klikk, enten du bruker Windows 10 eller 11.



1 Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Avslutt** **2**. Nå ser du igjen den vanlige startmenyen.