




Windows 10:n aloitusvalikko näyttää normaalisti tältä: kokonaisia ja puolikkaita kuvakkeita ja pitkä luettelo ohjelmista, joista osa on tallennettu kansioihin. Etsimäänsä on vaikea löytää nopeasti.



Windows 11:n aloitusvalikko koostuu Windowsin valitsemista sovelluksista ja viimeksi avaamistasi tiedostoista. Yhtenäinen ohjelmaluettelo ja tärkeimpien työkalujen yksinkertaisemmat pikakuvakkeet puuttuvat.

HELPOMPI PÄÄSY TIEDOSTOIHIN JA OHJELMIIN:

Palauta klassinen käynnistysvalikko

Windows 10:n ja 11:n aloitusvalikot eivät ole kaikkien mieleen. Meillä on täydellinen ratkaisu niille, jotka kaipaavat aiempien Windows-versioiden loogisesti järjestettyjä käynnistysvalikoita.




Toimittaja
Steffen Nielsen

Hyvän käynnistysvalikon vähimmäisvaatimus on se, että sitä käytetään. Valitettavasti minun pienessä digitaalisessa maailmassani tämä ehto ei toteudu, sillä en käytä Windows 11-tietokoneeni uudenlaista aloitusvalikkoa juuri ollenkaan.


Microsoftin näkökulmasta valikon pitäisi toimia pääporttina koko Win-

dowsiin. Käytän silti mieluummin Windows-näppäimen ja I-näppäimen yhdistelmää pikavalintana, jos kuitenkin haluan avata Windowsin asetukset. Käytän myös yksinkertaisesti Windowsin hakupalkkia, kun haluan avata ohjelman, jolle minulla ei ole pikakuvaketta tehtäväpalkissa. Jos haluan käyttää tiedostojani, käytän Resurssienhallinnan pikakuvaketta. Minun tarvitsee harvoin avata Microsoftin suuresti mainostamaa ja parantelemaa aloitusvalikkoa.


VALIKKO 1



VALIKKO 2



VALIKKO 3



Classic Shell -ohjelmalla käynnistysvalikon saa näyttämään entiseltään. Kohteet ovat siinä rinnakkain ja alivalikot on loogisesti jäsennetty. Käyttäjä voi valita kolmen käynnistysvalikkotyypin välillä.

Olen melko varma, etten käyttänyt aloitusvalikkoa myöskään Windows 10:ssä. Inhoni nykyistä aloitusvalikkoa kohtaan ei siis liity mitenkään siihen, onko se Windows 10:n tapaan sijoitettu vasemmalle vai silti keskelle, kuten Windows 11:ssä.

Uskon, että vastahakoisuuteni käyttää Windows 10:n ja 11:n aloitusvalikoita johtuu enemmänkin siitä, että Microsoft on päättänyt asettaa etusijalle muutaman valikkokohdan monien muiden kustannuksella. Jotkin


kohdat näkyvät valtavina ja toiset jäävät piiloon. En juurikaan tarvitse näitä korostettuja kohtia, minkä vuoksi käyttäisin mieluummin valikkoa, jossa kaikki tarvitsemani toiminnot näkyvät selvästi. Tällainen valikko saattaa kuulostaa täyteen ahdetulta, mutta Windows 7:ssä kaikki oli paljon helpommin löydettävissä.

Tarjolla kolme vaihtoehtoa

Tästä syystä esittelemme ohjelman, jonka avulla voit jälleen käyttää van-

haa hyvää käynnistysvalikkoa. Kyseessä on Classic Shell -ohjelma, joka tuo ansiokkaasti takaisin vanhat Windowsin ominaisuudet. Classic Shell muuttaa käynnistysvalikon ulkoasua ja rakennetta, muttei koske muihin Windowsin toimintoihin. Saat muokattua valikkoa niin, että yksittäiset elementit asetetaan järjestykseen omien tarpeidesi mukaan. Voit jopa vaihtaa lennosta Classic Shell -valikoiden ja Windows 10:n ja 11:n aloitusvalikoiden välillä.

**ÄLYKÄS
OHJELMA**





Classic Shell

Ohjelma tarjoaa kolme uutta käynnistysvalikkoa ja runsaasti vaihtoehtoja niiden mukauttamiseen omiin tarpeisiisi.

Kieli
Englanti


Järjestelmä
Windows 10 ja 11

Lataa ohjelma verkkosivuilta:
kotimikro.fi/2420




Käynnistysvalikon määrittäminen


Classic Shell -ohjelma tarjoaa kolme erilaista käynnistysvalikkoa. Artikkelin tässä osassa näytämme, miten voit valita haluamasi valikon. Voit myös aina muuttaa mieltäsi ja valita toisenlaisen valikon myöhemmin.




1 Lataa ohjelma verkkosivuiltamme ja asenna se. Valitse tässä ikkunassa kohta **Classic Start Menu** **1** ja napsauta painiketta **Next**. Ainoastaan Classic Shellin tärkeimmät ja hyödyllisimmät osat asennetaan.



2 Napsauta **Finish**-painiketta **2** asennuksen viimeisessä ikkunas-
sa. Sitten ohjelma on asennettu.




3 Voit määrittää sovelluksen napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella Käynnistä-painiketta **3** ja valitsemalla **Asetukset** **4**.




4 Valitse haluamasi käynnistysvalikko **5** kolmesta vaihtoehdosta. Voit kokeilla kaikkia ja valita suosik-
kisi. Valinnan jälkeen käynnistysvalikon muutos tulee
voimaan välittömästi.

Käynnistysvalikon teema ja Käynnistä-painike


Katsotaanpa tarkemmin, miten voit vaihtaa uuden käynnistysvalikon värejä ja tyyliä. Samalla voit valita myös uuden Käynnistä-painikkeen.




1 Napsauta käynnistyspainiketta **1** hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Asetukset** **2**.




2 Napsauta aiemmin valitsemasi valikon alla olevaa vaihtoehtoa **Select skin** **3**.



3 Valitse **Skin**-valikosta **4** haluamasi väriteema ja ulkoasu **5** käynnistysvalikolle. Valitse sitten **Start Menu Style** **6**.




4 Ikkunan alareunassa voi valita, haluatko korvata käynnistyspainikkeen perinteisen ulkonäön. Valitse kohta **Replace Start button** **7** ja sitten haluamasi painike tyyli, kuten **Classic** **8**. Napsauta sitten painiketta **OK** **9**.




5 Uusi Käynnistä-painike **10** avautuu, kun napsautat sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Sitten näet, mitä uusi valikko näyttää.

Uusien kohteiden lisääminen valikkoon


Voit määritellä uuden käynnistysvalikon lähes jokaisen valikkokohdan itse. Vaihtoehdot riippuvat siitä, minkä kolmesta valikkotyypistä olet valinnut. Artikkelin tässä osassa tarjoamme yleiskatsauksen vaihtoehdoista.




1 Avaa Classic Shellin asetukset napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella Käynnistä-painiketta **1** ja valitse **Asetukset 2**.




2 Saatat huomata, että kaikki asetukset eivät näy ikkunassa. Saat ne näkyviin lisäämällä valintamerkin kohtaan **Show all settings 3**.




3 Seuraavaksi on aika siirtyä uudelle välilehdelle, joten napsauta otsikkoa **Customize Start Menu 4**.




4 Asetusikkuna näyttää tältä Classic style- ja Classic with two columns -valikkovalinnan jälkeen. Siirry vaiheeseen 6, jos olet valinnut Windows 7 -tyyliin. Vasemmassa sarakkeessa **5** näkyvät käynnistysvalikon nykyiset kohteet. Oikeassa sarakkeessa on lisää kohtia **6**, joita voit lisätä valikkoosi.




5 Voit lisätä valikkokohdan vetämällä sen oikealta **7** haluamaasi kohtaan vasemmassa sarakkeessa **8**. Tallenna muutokset napsauttamalla alareunassa olevaa **OK**-painiketta.




6 Toimintatapa on erilainen, jos olet valinnut Windows 7 -tyylisen valikon. Valitse ensin valikkokohta **9**, jonka haluat muuttaa, ja valitse luettelosta haluamasi korvaava kohta **10**.




7 Mikäli valitset myös vaihtoehdon **Display as a menu** **11**, niin käynnistysvalikossa näkyy myös nuoli, jotta voit siirtyä alakohtiin. Tallenna muutokset valitsemalla **OK**.



8 Katsotaanpa lopuksi käynnistysvalikkoa toiminnassa. Valikko avataan napsauttamalla Käynnistä-painiketta vasemmalla painikkeella **12**.




9 Tässä on esimerkkinä Classic with two columns -valikko. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa **13** ovat ne kohteet, jotka olemme juuri valinneet. Valikkoa voi laajentaa napsauttamalla nuolta. Teimme juuri niin eli napsautimme **Sovellukset**-kohdan **15** vieressä olevaa nuolta **14** nähdäksemme yleiskatsauksen kaikista tietokoneen sovelluksista **16**.



10 Ne vasemman sarakkeen kohdat, joita et halua lainkaan valikkoon, voi poistaa. Napsauta vain kyseistä kohtaa hiiren oikealla painikkeella **17** ja valitse Poista luettelosta **18**.

Valitse tavallinen valikko

Windowsin oma aloitusvalikko on aina kahden napsautuksen päässä, käytipä itse sitten Windows 10:tä tai 11:tä.



1 Valitse Käynnistä **1** hiiren oikealla. Valitse **Lopeta** **2**, niin valikko palautuu entiselleen.