


# Ikonene og oppgavelinjen forsvinner fra skrivebordet

På den bærbare maskinen med Windows 11 hender det at skrivebordet nærmest fryser, slik at verken ikonene eller oppgavelinjen under er synlige. Det gjør maskinen totalt


ubrukelig, så hvordan går jeg frem for å løse problemet?

**SVAR** Det er et par mulige forklaringer på dette: Det kan være proble-


mer med skjermdriveren som krever at den startes på nytt, og det kan være at Windows Filutforsker trenger en omstart. Fremgangsmåten er den samme i Windows 10 og 11.




**1** For å starte skjermdriveren på nytt, trykker du samtidig på **Ctrl + Skift + Windows-tast + B**. Deretter vil skjermen flimre en kort stund, før den er normal igjen. Det kan være alt som skal til.




**2** Løser ikke det problemet, kan du i stedet starte Filutforsker på nytt. Åpne først Oppgavebehandling med hurtigtastene **Ctrl + Skift + Esc**.



**3** Finn **Windows Utforsker 1** i oversikten.



**4** Høyreklikk på programmet, og velg **Start på nytt 2**.



**5** Det går et øyeblikk mens utforskeren starter på nytt.




**6** Nå har vi fått tilbake både oppgavelinjen **3** og ikonene **4** på skrivebordet.




# Når musen er så altfor treg

Det tar en evighet å flytte markøren på skjermen ved hjelp av styreplaten. Kan jeg justere hastigheten, slik at den beveger seg litt kjappere i Windows 11?


**SVAR** Du kan få det helt som du vil i Windows-innstillingene. Vi anbefaler at du prøver deg frem til du finner et tempo på musepekeren som passer til nettopp dine preferanser.




**1** Høyreklikk på startknappen **1** fulgt av **Innstillinger** **2**.



**2** Klikk deretter på **Bluetooth og enheter** **3**.



**3** Bla litt nedover i vinduet, og klikk på høyre side ved **Styreplate** **4**.



**4** Dra i skyveknappen **5** til du finner en passende hastighet for musepekeren.

## SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.


Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen til: [komputer.no/spoeross](https://komputer.no/spoeross)



## Hvordan åpner jeg Excel i to vinduer?

Jeg vet at man kan åpne flere regneark inne i Excel, men jeg vil gjerne åpne to programvinduer, slik at jeg kan ha dem side om side. Hvordan gjør jeg det?

**SVAR** Når du har åpnet Excel, åpner du ganske enkelt programmet en gang til via oppgavelinjen nederst på skrivebordet. Da får du to Excel-vinduer som du kan dra på plass, slik at de ligger side om side.




**1** Pass på at Excel er åpent. Deretter høyreklikker du på Excel-ikonet **1** på oppgavelinjen. Klikk på **Excel** **2**. Dermed får du et vindu over det som allerede er åpent.




# Bytt skrivernavn i Windows

Jeg har overtatt skriveren til en kompis, men nå vises den med navnet hans på min Windows 10-maskin. Hvordan får jeg endret det til mitt eget eller et annet navn?


**SVAR** Det gjør du i skriverinnstillingene i Windows, som unektelig er godt skjult. Her viser vi fremgangsmåten i Windows 10, men den er stort sett lik i Windows 11.




**1** Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.




**2** Velg **Enheter** **3** i oversiktssvinduet.




**3** I menyen til venstre velger du **Skrivere og skannere** **4**.




**4** Klikk på skriveren i listen **5**, og velg **Administrer** **6**.



**5** Til venstre i neste vindu velger du **Skriveregenskaper** **7**.



**6** Velg **Generelt** **8** og skriv et nytt navn til skriveren i det øverste feltet **9**. Klikk på **OK** nederst.




**7** Nå vises skriveren med det nye navnet **10** i Windows.


# Hvor finner jeg hjem-knappen?

Når jeg bruker Chrome på pc-en, ser jeg ikke lenger hjem-knappen øverst ved adresselinjen. Hvor har den tatt veien?

**SVAR** I Chrome-innstillingene kan du selv velge om hjem-knappen skal være synlig. Det ser ut til at den har blitt slått av på maskinen din, men det er lett å endre.




**1** Åpne Google Chrome, og klikk på de tre prikkene **1** øverst til høyre for å åpne menyen.




**2** Deretter velger du **Innstillinger** **2** nederst i menyen.



**3** Til venstre klikker du nå på **Utseende** **3**.



**4** I kategorien **Utseende** ser du alternativet **Vis startsideknapp** **4**. Der må du sørge for at knappen **5** ved dette punktet er blå.



**5** Når du har aktivert knappen, vil du se et ikon som ligner et lite hus **6** til venstre for adresselinjen. Klikk på huset for å gå raskt tilbake til startsidene du foretrekker.


## Slik sletter jeg raskt sporene i Chrome

Når jeg lukker nettleseren Chrome, foretrekker jeg å slette hele loggen og alle informasjonene. Og hvordan gjør jeg det raskt og smertefritt? Jo, med hurtigtastene Ctrl + Skift + Del.


Vennlig hilsen  
Birger Jensen

### REDAKTØRENS KOMMENTAR

Innstillingen for å fjerne informasjonene etter en økt er godt skjult i Chrome, så det er litt omstendelig å gjøre det via menyene. Snarveien din gjør det derimot særdeles kjapt og enkelt.



**1** Før du lukker nettleseren med et klikk på krysset **1**, trykker du på **Ctrl + Skift + Del**.



**2** Du kommer rett til **Slett nettlesingsdata** og kan velge et tidsrom **2** før du klikker på **Slett data** **3**.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no  
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.  
For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.







# Linjene i Excel er altfor utydelige

Jeg sliter med å se rutenettet i Excel 365. Er det mulig å gjøre det lettere å se?


**SVAR** Ja, du kan prøve deg frem med tykkelsen på feltkantene i innstillingene for Excel, som vist her:




**1** I Excel klikker du først på ikonet for kanter **1**, som ligger øverst til venstre.




**2** Velg **Kantlinjestil 2**, og klikk på en passende tykkelse **3**.



**3** Med **Kantlinjefarge 4** kan du velge en farge **5** du synes er lettere å se.



**4** Velg **Tegn kantlinjerutenett 6** i samme meny.




**5** Nå kan du trekke en ramme rundt det området **7** i arket du vil fremheve med tydeligere rammer.


# Kan jeg dele nettilkobling uten å dele passord?

Egentlig vil jeg slippe å dele passordet til ruter, ettersom jeg vil at nettverket skal være så sikkert som mulig. Kan jeg dele tilgangen uten å dele passordet? Jeg bruker Windows 11.


**SVAR** Ja, du kan faktisk opprette et ekstra trådløst nettverk (mobil trådløssone) fra pc-en. Der kan du velge et enkelt midlertidig passord som andre oppgir for å koble seg til nettet.



**1** Høyreklikk på startknappen **1**, og klikk på **Innstillinger** **2**.




**2** Klikk på **Nettverk og Internett** **3** i menyen til venstre.




**3** Deretter klikker du på **Mobil trådløssone** **4**.



**4** Pass på at **Mobil trådløssone** **5** er på **6**. Et nytt nettverk opprettes.



**5** Under **Egenskaper** **7** ser du nettverksnavnet **8** og passordet **9** som brukes til å logge seg på. Klikk på **Rediger** **10** for å endre navn og passord.



**6** Nå kan navn **11** og passord **12** endres. Klikk på **Lagre** **13**. Deretter kan andre enheter logge seg på midlertidig med passordet du valgte.

# 3 RASKE

Jeg så en annonse for programmet Wifi-Blast, som påstås å kunne sørge for at ruter blir mer stabil og at nettverket ikke svekkes over tid. Hva sier dere?

**SVAR** Det kan vi ikke anbefale. En lang rekke med dårlige anmeldelser på nettet har overbevist oss om at dette er et ubrukelig og ganske virkingsløst program.

Jeg har blitt veldig begeistret for medie-spilleren MediaMonkey, som dere omtalte i blad 14/2024. Men kan den også brukes på mobilen?

**SVAR** Ja, MediaMonkey er også en gratis-app som gjør det mulig å sende musikk fra mobilen til trådløse høyttalere. Den finnes for Android og iOS.

I KMPlayer 64X blir jeg pådyttet mengder av programmer som jeg må betale for. Skal det virkelig være sånn?


**SVAR** Du kan bli utsatt for disse annonsene hvis du oppdaterer KMPlayer fra brukerflaten i programmet, men du må naturligvis ikke betale. Du kan når som helst laste ned den reklamefrie versjonen av KMPlayer fra [komputer.no/2502](http://komputer.no/2502)




## Altfor store vinduer

Vinduene på Windows 10-maskinen tar plutselig veldig stor plass. Det er som om det er zoomet inn på dem, uten at zoom-verktøyet er aktivert. Hva er det som skjer?


**SVAR** Det er nok skjermoppløsningen som er endret, slik at den er lavere enn anbefalt. Det løser du enkelt ved å gjøre som vist her.




**1** Høyreklikk først på skrivebordet **1**, og velg **Skjerminnstillinger** **2**.



**2** I innstillingsvinduet klikker du på pilen **3** ved **Skjermoppløsning**.



**3** Velg anbefalt oppløsning **4** øverst i listen.



**4** Til slutt bekrefter du endringen med **Behold endringer** **5**.


## Enkel tilgang til favorittokumentene

Når man høyreklikker på et programikon som Excel på oppgavelinjen, vises de sist brukte dokumentene som snarveier. Det er vel og bra, men hvis det er dokumenter man bruker ofte, kan man også feste dem permanent øverst i listen. Det synes jeg er supernyttig.

Vennlig hilsen  
Vegard Hansen

### REDAKTØRENS KOMMENTAR

Har man et Word- eller et Excel-dokument som man bruker mye, er det utvilsomt kjekt å ha det liggende øverst i listen. Takk for tipset!



**1** Høyreklikk først på programikonet **1** på oppgavelinjen. I vårt tilfelle vil vi feste et regneark som vi nettopp har jobbet med. Før musen opp til dokumentet **2**, og klikk på nålen **3**.



**2** Nå er dokumentet festet og blir liggende øverst **4** i høyreklikkmenyen, også når det finnes nyere dokumenter **5** i listen.

Har du et tips, kan du sende det til [tips@komputer.no](mailto:tips@komputer.no)  
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.  
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




# Hvorfor må jeg godkjenne alt mulig?

Det er ganske irriterende at Windows 11 hele tiden ber om godkjenning når jeg installerer programmer eller endrer innstillinger. Jeg mener å ha god kontroll på sikkerheten og har ikke behov for alle disse varslene.

**SVAR** Du har nok vært borti Windows' brukerkontroll, som er ment å fungere som en ekstra sikkerhet, slik at ikke uønskede programmer blir installert uten din godkjenning. Det kan være forstyrrende, og det er selv-


sagt opp til deg om du vil benytte verktøyet. Her viser vi hvordan du justerer ned Brukerkontroll til det laveste sikkerhetsnivået, men du kan også vurdere et middels nivå som gir en sikker pc uten altfor mange forstyrrelser.




**1** I startmenyen søker du etter **kontrollpanel** **1** og klikker på **Kontrollpanel** **2**.




**2** Klikk på feltet **Brukerkontoer** **3**. Deretter åpnes en meny der du klikker på **Brukerkontoer** igjen.



**3** I dette vinduet klikker du på **Endre innstillinger for brukerkontroll** **4**.



**4** Flytt skyveknappen **5** til laveste nivå, som heter **Aldri varsle** **6**.




**5** Klikk på **OK** **7** og deretter på **Ja**. Nå er innstillingen lagret, og du slipper å godkjenne flere endringer.


# Plutselig virker ikke nettkameraet

Av en eller annen grunn kan jeg ikke lenger bruke nettkameraet i Windows 11 til videosamtaler. Det er som om det er blokkert, men jeg har ikke installert programmer som skal kunne gjøre dette. Hva har skjedd, og hvordan løser jeg problemet?


**SVAR** Det er sannsynligvis Windows selv som blokkerer kameraet som følge av en personverninnstilling. Den kan du endre i innstillingene. Deretter bør det igjen være mulig å bruke nettkameraet til videosamtaler.



**1** Høyreklikk på startknappen **1** i Windows 11, og klikk på **Innstillinger** **2**.




**2** På venstre side klikker du på knappen **Personvern og sikkerhet** **3**.



**3** Under **Apptillatelser** **4** klikker du på **Kamera** **5**.



**4** Pass på at **Kameratilgang** **6** er satt til **På** **7**.



**5** Deretter må du passe på at **Gi skrivebordsapper tilgang til kameraet** **8** er **På** **9**. Dermed bør du igjen ha tilgang til nettkameraet.


# Unngå forstyrrelser fra vinduer du ikke bruker

Jeg har en jobb der det er viktig å kunne konsentrere seg, og det virker forstyrrende når det er mange åpne vinduer på skjermen. Derfor bruker jeg ofte riste-funksjonen i Windows, som visstnok heter Aero Shake. Med den kan jeg "riste vekk" alle vinduer som jeg ikke jobber med for øyeblikket.


Vennlig hilsen  
K.J. Svendsen

## REDAKTØRENS KOMMENTAR


Vi takker for tipset! Aero Shake er en særdeles smart funksjon. Det er likevel ikke sikkert at den er aktivert, så det må man først sjekke. Trikset virker i både Windows 10 og 11. Her viser vi hvordan det ser ut i Windows 10, men metoden er nesten identisk i Windows 11.




**1** Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.




**2** Velg **System** **3** i innstillingsvinduet.



**3** I neste vindu velger du **Fleroppgavekjøring** **4** i panelet til venstre.



**4** Sørg for at knappen er på **5** under **Forankring av vinduer**. I Windows 11 må du også slå på **Risting av tittelstriben** i et vindu.



**5** Ved å ta tak i tittelstriben **6** i et vindu og riste det, minimerer du nå samtlige andre vinduer **7**.

Har du et tips, kan du sende det til [tips@komputer.no](mailto:tips@komputer.no)  
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.  
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

