


Kuvakkeet ja tehtäväpalkki katoavat työpöydältä

Kannettavassa Windows 11 -tietokoneessani työpöytä hyytyy toisinaan tilaan, jossa kuvakkeet ja alareunan tehtäväpalkki eivät näy. Tämä tekee tietokoneen käyttämisestä


mahdotonta. Miten voin ratkaista tällaisen ongelman?

VASTAUS Ongelma voi johtua monista syistä. Näytönohjaimen pul-


mat saattavat edellyttää uudelleen käynnistämistä, samoin Windowsin Resurssienhallinta. Menetelmät ovat samanlaiset sekä Windows 10:ssä että 11:ssä.




1 Tietokoneen näytönohjaimen voi käynnistää uudelleen näppäinyhdistelmällä **Ctrl + Vaihto + Windows-näppäin + B**. Tämän jälkeen näyttö välkkyi hetken ja palautuu sitten. Se voi ratkaista ongelman.




2 Mikäli tämä ei ratkaise ongelmaa, Resurssienhallinnan voi käynnistää uudelleen. Avaa silloin ensin Windowsin Tehtävienhallinta näppäinyhdistelmällä **Ctrl + Vaihto + Esc**.




3 Etsi luettelosta **Resurssienhallinta** **1**.



4 Napsauta Resurssienhallintaa hiiren oikealla ja valitse kohta **Käynnistä uudelleen** **2**.



5 Kestää hetken, kun Resurssienhallinta käynnistyy uudelleen.




6 Sekä tehtäväpalkki **3** että kuvakkeet **4** näkyvät taas tuttuun tapaan työpöydällä.




Hiiren kohdistin liikkuu liian hitaasti

Kohdistimen liikuttaminen tietokoneen hiirilevyä käytettäessä on tällä hetkellä todella hidasta. Voiko kohdistimen liikettä säätää nopeammaksi Windows 11:ssä?


VASTAUS Voit hienosäätää nopeutta Windowsin asetuksissa. Suosittelemme kokeilemaan, kunnes löydät hiiren kohdistimelle nopeuden, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi.




1 Valitse aloituspainike hiiren oikealla **1** ja **Asetukset** **2**.



2 Napsauta kohtaa **Bluetooth ja laitteet** **3**.



3 Selaa alaspäin ja napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Kosketuslevy** **4**.



4 Vedä liukusäädintä **5**, kunnes löydät kohdistimelle sopivan nopeuden.

LÄHETÄ MEILLE KYSYMYKSESI

Näillä sivuilla vastaamme lehden tilaajien kysymyksiin.

Lähetä kysymys lehden artikkeleista ja ohjelmista tai tietokoneesi toiminnasta osoitteeseen:


kotimikro.fi/kysymeilta



Miten avaan Excelin kahdessa ikkunassa?

Tiedän, että Excelin sisällä voi avata useita taulukoita, mutta haluaisin avata ohjelmalla kaksi taulukkoa siten, että voin pitää ne vierekkäin. Miten se onnistuu?

VASTAUS Avattuasi Excelin avaa ohjelma toisen kerran Windowsin alareunassa olevasta tehtäväpalkista. Tällöin avoinna on kaksi Excel-ikkunaa, jotka voit vetää paikoilleen niin, että ne ovat vierekkäin.




1 Varmista, että Excel on avoinna. Napsauta hiiren oikealla Excelin kuvaketta tehtäväpalkissa **1**. Valitse **Excel** **2**. Toinen ikkuna avautuu edellisen lisäksi.


Tulostimen nimi Windowsissa

Sain tulostimen ystävältäni, mutta tulostin näkyy nyt Windows 10-tietokoneessani hänen nimellään. Miten saan sen nimettyä omalla nimelläni tai jollain muulla tavalla?


VASTAUS Nimi on muutettava Windowsin tulostinasetuksista. Näytämme tässä menetelmän Windows 10:ssä, mutta se on melko samanlainen myös Windows 11:ssä.




1 Napsauta aloitusta **1** hiiren oikealla ja valitse **Asetukset** **2**.




2 Valitse avautuvasta näymästä kohta **Laitteet** **3**.




3 Valitse seuraavaksi vasemmanpuoleisesta valikosta kohta **Tulostimet ja skannerit** **4**.




4 Napsauta tulostinta **5** ja sitten painiketta **Hallinta** **6**.



5 Valitse vasemmalta kohta **Tulostusasetukset** **7**.



6 Valitse **Yleiset**-välilehti **8** ja kirjoita ylämpään kenttään tulostimen uusi nimi **9**. Valitse **OK**.




7 Tulostin näkyy jatkossa Windowsissa muiden tulostimien joukossa uudella nimellä **10**.


Mistä löydän kotipainikkeen?

Käytän Chrome-selainta, mutten enää löydä tietokoneeni yläpalkista Chromen etusivupainiketta. Minköhän se on kadonnut?


VASTAUS Chromen asetuksissa voit valita, näytetäänkö etusivupainike vai ei. Saattaa olla, että sinulla on se pois käytöstä, mutta voit helposti kytkeä sen käyttöön uudelleen.




1 Avaa Google Chrome ja napsauta kolmea pistettä **1** oikeassa yläkulmassa avataksesi valikon.




2 Valitse sitten **Asetukset** **2** valikon alaosasta.



3 Napsauta vasemmalla puolella kohtaa **Ulkoasu** **3**.



4 **Ulkoasu**-näkyvässä on valittavissa kohta **Näytä Etusivu-painike** **4**. Varmista, että liukukytkin **5** näkyy sinisenä.



5 Kun olet ottanut kohdan käyttöön, osoiterivillä näkyy vasemmalla pieni talokuvake **6**. Napsauta tätä kuvaketta, niin pääset valitsemallesi aloitussivulle.


Poista selaamisen jäljet helposti Chromessa

Sulkiessani Chrome-selaimen istunnon jälkeen haluan mieluiten poistaa sieltä kaikki historiatiedot ja evästeet. Helpoin ja nopein tapa tehdä tämä on käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl + Vaihto + Del.


*Ystävällisin terveisin
Birger Jensen*

TOIMITUKSEN KOMMENTTI

Evästeiden tyhjentäminen on melko hyvin piilotettu Chromessa, joten sen löytäminen valikoiden kautta on aika hankalaa. Pikavalintavinkiksi tekee siitä kuitenkin todella helppoa.



1 Paina näppäinyhdistelmää **CTRL + Vaihto + Del** ennen selaimen sulkemista vinorististä **1**.



2 Näkyvässä **Poista selausdata** voit valita aikavälin, jolta haluat poistaa tiedot **2**. Valitse vielä **Poista data** **3**.

Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkiksi osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi
Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon.
Tästä vinkistä palkintona on Sandberg USB C-laturi.




LUKIJAVINKKI

Excelin viivat eivät näy selkeästi




Minulla on vaikeuksia nähdä viivoja Excel 365:ssä. Saako ruudukot jotenkin selkeämmin näkyviksi?


VASTAUS Voit määrittää kenttien reunojen paksuuden Excelin asetuksissa. Näytämme, miten se tehdään.




1 Napsauta aluksi Excelissä reunojen kuvaketta **1** vasemmassa yläkulmassa.




2 Valitse kohta **Reunan tyyli** **2** ja napsauta sopivaa reunaa **3**.



3 Kohdassa **Reunuksen värit** **4** voit valita jonkin värin **5**, jonka näet selvemmin.



4 Valitse samasta valikosta kohta **Piirrä reunaruudukko** **6**.




5 Sitten voit piirtää kehyksen sen alueen ympärille **7**, jossa reunojen tulee näkyä selkeämmin.


Voinko jakaa internetyhteyteni antamatta salasanaani?

En halua jakaa reitittimeni salasanaa, koska haluan pitää verkkoni mahdollisimman turvallisena. Voinko jakaa internetyhteyden antamatta sen salasanaa? Käytössäni on Windows 11.


VASTAUS Kyllä, voit itse asiassa luoda langattoman verkon (mobiilitukiaseman) tietokoneeltasi. Voit käyttää siinä helppoa väliaikasta salasanaa, joka on annettava yhteyden muodostamiseksi.



1 Napsauta aloitusta hiiren oikealla **1** ja napsauta kohtaa **Asetukset** **2**.




2 Napsauta vasemmalla puolella kohtaa **Verkko ja Internet** **3**.




3 Napsauta sitten kohtaa **Mobiilitukiasema** **4**.



4 Varmista sitten, että kohta **Mobiilitukiasema** **5** on käytössä **6**.



5 Kohdassa **Ominaisuudet** **7** näet verkon nimen **8** ja salasanan **9**, jotta käytetään kirjautumiseen. Voit vaihtaa verkon nimen ja salasanan napsauttamalla kohtaa **Muokkaa** **10**.



6 Voit muuttaa sitten nimen **11** ja salasanan **12**. Napsauta **Tallenna**-painiketta **13**. Muilla laitteilla voi jatkossa kirjautua verkkoosi valitsemallasi salasanalla.

3 NOPEAA

Näin mainoksen Wi-fi-Blast-ohjelmasta, jonka pitäisi varmistaa, että reititin toimii vakaammin eikä verkko heikkene ajan myötä. Mitä mieltä olette WifiBlastista?

VASTAUS Emme suosittele sitä. Lukuisat huonot arvostelut verkossa viittaavat siihen, että kyseessä on huijausohjelma, jolla ei ole mitään tehoa.

Pidän todella paljon MediaMonkey-mediasoitimesta, josta kerroitte lehdessä 14/2024. Voiko MediaMonkeytä käyttää myös puhelimessa?

VASTAUS Kyllä voi. MediaMonkeystä on tehty ilmainen sovellus, jolla voi toistaa musiikkia puhelimesta kaiuttimiin. Se on saatavilla sekä Androidille että iOS:lle.

KMPlayer 64X:ssä tyrkätään runsaasti ylimääräisiä maksullisia ohjelmia. Voiko tämä pitää paikkansa?


VASTAUS Kyllä, sillä jos päivität KMPlayerin ohjelman käyttöliittymän kautta, saatat altistua näille mainoksille. Ohjelmista ei tietenkään tarvitse maksaa. Voit myös ladata KMPlayerin mainoksettoman version milloin tahansa osoitteesta kotimikro.fi/2502




Ikkunat ovat liian suuria

Windows 10-tietokoneeni ikkunat vievät yhtäkkiä paljon ruututilaa – ikään kuin ne olisi suurennettu, mutta zoomaustyökalu ei ole käytössä. Mitä on tapahtunut?


VASTAUS Luulisimme, että näytön resoluutio on muuttunut, ja käytät suositeltua pienempää resoluutiota. Tämä on helposti ratkaistavissa.




1 Napsauta työpöytää **1** hiiren oikealla ja valitse **Näytön asetukset** **2**.



2 Napsauta asetussivun kohdan **Näytön tarkkuus** alla nuolta **3**.



3 Valitse suositeltu tarkkuus **4** heti luettelon alusta.



4 Tallenna valinta napsauttamalla **Säilytä muutokset** -painiketta **5**.


Avaa helposti haluamasi asiakirjat

Napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella ohjelmakuvaketta, kuten esimerkiksi Exceliä tehtäväpalkissa, viimeisimmät asiakirjat näytetään luettelonä. Tämä on toki kätevää. Asiakirjat, joita käytetään usein, voi kuitenkin kiinnittää pysyvästi luettelon alkuun. Siitä on ollut minulle paljon hyötyä.

*Ystävällisin terveisin
Ib Hansen*

TOIMITUKSEN KOMMENTTI

Word- ja Excel-asiakirjat, joihin palataan usein, kannattaa ehdottomasti lisätä luettelon alkuun. Kiitos vinkistä!



1 Napsauta hiiren oikealla ohjelmakuvaketta tehtäväpalkissa **1**. Tässä tapauksessa haluamme kiinnittää taulukon, joka on ollut meillä äskettäin auki. Vie hiiri tiedoston päälle **2** ja napsauta kiinnityskuvaketta **3**.



2 Tiedosto on nyt kiinnitetty ja näkyy valikossa luettelon alussa **4**, vaikka luettelossa on uudempiakin tiedostoja **5**.

Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkki osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi. Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon. Tästä vinkistä palkintona on Sandberg Bluetooth-numeronäppäimistö.




Miksi minulta kysytään aina hyväksyntää?


Minusta on ärsyttävää, että Windows 11 pyytää jatkuvasti lupaa, kun asennan ohjelmia tai muutan asetuksia. Mielestäni olen huolehtinut tietoturvesta riittävän hyvin, joten en tarvitse tällaisia toistuvia viestejä.

VASTAUS Kyse on Windowsin käyttäjätilien valvonnasta, joka on suunniteltu ylimääräiseksi turvatoimeksi, jotta ohjelmia ei asennettaisi käyttäjän tietämättä. Se voi olla häiritsevää, ja on tietenkin sinusta kiinni, haluatko käyttää työ-


kalua. Näytämme tässä, miten voit asettaa käyttäjätilien valvonnan alhaisimmalle turvallisuustasolle. Voit kuitenkin harkita myös keskitasoa, jolloin tietokoneesi pysyy hyvin turvassa ilman turhia häiriötekijöitä.




1 Kirjoita aloitusvalikon hakuun **ohjauspaneeli** **1** ja napsauta hakutulosta **2**.




2 Napsauttamalla kohtaa **Käyttäjätilit** **3** avautuu valikko. Napsauta kyseisessä valikossa taas kohtaa **Käyttäjätili**.



3 Napsauta tässä ikkunassa kohtaa **Muuta käyttäjätilien valvonnan asetuksia** **4**.



4 Vedä valitsin **5** alimpaan kohtaan, jossa lukee **Älä ilmoita koskaan** **6**.




5 Napsauta **OK**-painiketta **7** ja sen jälkeen kohtaa **Kyllä**. Asetus on nyt tallennettu, eikä sinun tarvitse enää hyväksyä muutoksia.


Verkkokamerani lakkasi toimimasta

Jostain syystä en voi enää käyttää verkkokameraani Windows 11:ssä videokeskustelujen aikana. Se on ikään kuin estetty, mutta olen asentanut mitään ohjelmia tätä varten. Mitä minun pitäisi tehdä, että saan kameran takaisin käyttöön?


VASTAUS On hyvin todennäköistä, että Windows estää kameran käytön yksityisyysasetuksien takia. Voit muuttaa yksityisyysasetuksia, jolloin eston pitäisi poistua, ja sitten voit taas käyttää verkkokameraa videokeskusteluissa.




1 Napsauta Windows 11:ssä aloituspainiketta hiiren oikealla **1** ja valitse **Asetukset 2**.




2 Napsauta vasemmalla puolella näkyvässä valikossa kohtaa **Tietosuoja ja suojaus 3**.



3 Valitse **Sovelluksen oikeudet 4** kohtaa **Kamera 5**.



4 Varmista, että kohta **Kameran käyttö 6** on **Käytössä-tilassa 7**.



5 Varmista sitten, että kohta **Anna työpöytäsovellusten käyttää kameraasi 8** on **Käytössä-tilassa 9**. Chat-sovelluksellasi pitäisi nyt olla taas oikeudet käyttää verkkokameraa.


Ravista syrjään tarpeettomat avoimet ikkunat

Keskittyminen on tärkeää työssäni, ja minua häiritsee, kun ruudulla on monta avointa ikkunaa. Siksi käytän usein Windowsin ravistustoimintoa, jota kutsutaan muistaakseni Aero Shake -nimellä. Sen avulla voin "ravistaa" pois silmistä kaikki ikkunat, joita en käytä.


*Ystävällisin terveisin
Jorgen Svendsen*

TOIMITUKSEN KOMMENTTI


Kiitos vinkistä. Aero Shake on todella kätevä. Se ei kuitenkaan välttämättä ole käytössä, joten tämä on ensin varmistettava. Se pitää tehdä sekä Windows 10:ssä että 11:ssä. Näytämme, miten se tehdään Windows 10:ssä, mutta menettelmä on lähes sama Windows 11:ssä.




1 Napsauta aloitusta hiiren oikealla **1**. Valitse **Asetukset** **2**.




2 Valitse asetuksista kohta **Järjestelmä** **3**.



3 Valitse seuraavassa vaiheessa vasemmanpuoleisesta valikosta kohta **Moniajo** **4**.



4 Ota käyttöön kohta **Kohdistat ikkunat** **5**. Windows 11:ssä täytyy valita puolestaan **Ikkunan otsikkorivin ravistaminen**.



5 Kun otat kiinni yläpalkista ikkunassa **6** ja ravistat sitä, myös muut ikkunat pienentyvät **7**.

Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkkisi osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi
Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon.
Tästä vinkistä palkintona on Motion Tracking Phone Mount -puhelinteline.

