


Skjermen slås av etter få minutter

Skjermen på den bærbare slukner hvis jeg ikke bruker den på et par minutters tid. Det er irriterende, for jeg skal jo bruke den igjen. Kan den holdes påslått litt lenger?

SVAR Ja, det styrer du fra Windows-innstillingene for strømstyring. Her viser vi hvordan det gjøres i Windows 10, men det skjer på samme vis i Windows 11.




1 Søk etter **Kontrollpanel** **1** i søkefeltet til Windows, og klikk på **Kontrollpanel** **2** i resultatlisten.




2 Velg **System og sikkerhet** **3** øverst i vinduet.



3 Klikk på **Endre betingelsene for at datamaskinen skal gå i hvilemodus** **4** midt i vinduet.



4 Nå har du kommet til innstillingene for hvilemodus og skjerm. I nedtrekksmenyene angir du et tidsrom for både **På batteri** **5** og **Koblet til** **6**. Hos oss slås skjermen altså av først etter ti minutter ved batteridrift, og etter 20 minutter med ekstern strømforsyning.





5 Pass på at Windows husker endringene ved å klikke på **Lagre endringer** **7**. Nå har du litt mer tid på deg før skjermen går i svart.




Hva heter skjermkortet?

Jeg kunne ikke svare på stående fot da sønnen i huset ville vite hva slags skjermkort jeg har. Hvordan ser jeg det i Windows 10?


SVAR Det gjør du i Enhetsbehandling, som finnes i både Windows 10 og 11.




1 Høyreklikk på start-knappen **1**, og velg **Enhetsbehandling** **2**.



2 Ved **Skjermkort** **3** klikker du på den lille pilen **4**.



3 Nå ser du navnet på kortet **5**. Høyreklikk på det, og velg **Egenskaper** **6**.



4 Her får du flere detaljer **7** om skjermkortet. Har du problemer med kortet, er det også her du oppdaterer driveren **8**.

SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.

Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen på: komputer.no/spoeross



Hvilken ruter er god og rask nok?


Jeg føler meg ganske sikker på at ruterer man får fra tjenesteleverandøren ikke er av verdens beste kvalitet. Derfor vil jeg gjerne ha forslag til et bedre alternativ, men uten at det blir altfor dyrt.

SVAR Det stemmer at man sjelden får utlevert de raskeste ruterne sammen med nettabonnementet. Har du en bolig på under 140 kvadratmeter, kan du likevel få en rask og dekkende ruter til en fornuftig pris.



TP-Link Archer BE230 støtter den trådløse Wi-Fi 7-standard og koster rundt 2000 kroner. Det er et godt eksempel på en ruter som er både rask, stabil og rimelig.






Password

Hvorfor blir jeg hele tiden avlogget?


Så fort jeg reiser meg fra Windows 11-maskinen, blir jeg logget av, og låseskjermen vises når jeg er tilbake noen minutter senere. Jeg finner imidlertid ingen innstilling der jeg kan endre dette. Kan dere hjelpe?

SVAR Oppførselen du beskriver kan ha to årsaker: Den ene er Dynamisk


lås, der pc-en låses når en tilknyttet telefon beveger seg vekk fra maskinen. Den andre er skjermspareren, som kan være satt til å logge deg av. Her viser vi fremgangsmåten for å endre begge de aktuelle innstillingene, slik at du slipper å bli logget av så snart du reiser deg fra stolen.




1 Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.



2 Klikk på **Kontoer** **3**, og velg **Påloggingsalternativer** **4**.




3 Bla ned til **Dynamisk lås** **5**, og utvid menyen. Fjern haken ved **Tillat at Windows låser enheten automatisk når du er borte** **6**.




4 Høyreklikk et tomt sted på skrivebordet **7**, og velg **Tilpass** **8**.



5 Klikk på menypunktet **Låseskjerm** **9**.



6 Bla ned til bunnen av vinduet, og velg **Skjermbeskytter** **10**.



7 Fjern haken ved **Vis påloggingsskjerm ved gjenopptakelse** **11**. Nå bør du ikke lenger bli logget av.


Mobildata virker ikke

Jeg har et mobilabonnement med en ganske stor datakvote til å bruke på nettet. Det hjelper lite når mobildata på min ganske nye Samsung Galaxy-mobil uansett ikke virker. Når jeg sjekker dataforbruket på mobilen og hos mobilselskapet, er jeg ikke i nærheten av å ha brukt opp nevnte kvote. Hva er galt, og hvordan løser jeg det?

SVAR Det har sannsynligvis oppstått en feil i nettverksinnstillingene på mobilen. Det kan forekomme etter en oppdatering og kan løses ved å nullstille nettverksinnstillingene. Her viser vi fremgangsmåten på Samsung-mobilen, men den virker også på andre modeller.




1 Åpne appen **Innstillinger** på mobilen. Bla nedover, og trykk på **Generell styring** **1**.



2 Velg menypunktet **Nullstill** **2**.



3 Trykk på **Nullstill nettverksinnstillinger** **3**.



4 Trykk på **Nullstil innstillinger** **4**, og start mobilen på nytt. Nå bør mobildata fungere normalt.


Ta et skjermbilde av det aktuelle vinduet

Windows-verktøyet for skjermbilder fungerer glimrende. Jeg er spesielt begeistret for muligheten til å velge et bestemt vindu som jeg ønsker å ta bilde av.


Vennlig hilsen
Lis Anderssen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Takk for godt tips! Det er ofte aktuelt å ta bilder av et konkret vindu, uten at det blir med forstyrrende elementer i det man vil vise, og slik at man ikke tar bilde av hele skjermen. Her viser vi hvordan man velger det riktige vinduet når man tar skjermbilder. Fremgangsmåten er den samme enten du bruker Windows 10 eller 11.



1 Trykk på **Windows-tast + Skift + S** for å åpne utklippverktøyet i Windows. Klikk på ikonet **1** i midten.



2 Før markøren over og klikk i det ønskede vinduet **2**. Deretter lagres bildet i mappen **Skjermbilder** i biblioteket **Bilder**.

LESERTIPS



Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.



Lagre e-post fra Gmail lokalt

Jeg er i ferd med å fylle opp kvoten på Google-kontoen og tenkte at jeg kunne lagre e-post fra tjenesten lokalt på en ekstern harddisk. Men hvordan laster jeg ned e-posten til pc-en?

SVAR Det er ganske omstendelig å gjøre dette fra innboksen i Gmail. Det er lettere med verktøyet Google Takeout. Her viser vi hvordan du laster ned e-post.




1 Gå til takeout.google.com, og logg inn på kontoen. Klikk på **Fjern alle valg** **1** øverst.



2 Bla nedover til du ser punktet **E-post** **2**, der du setter en hake **3**.



3 Bla helt ned, og velg **Neste trinn** **4**.



4 I neste vindu lar du innstillingene være som de er, og velger **Opprett eksport** **5**.




5 Snart mottar du en e-post med koblinger til en rekke zip-filer **6** med e-postmeldingene. Disse kan du lagre på den eksterne harddisken.

Kan jeg se ulike bakgrunner på mine to pc-skjermer?

Jeg har koblet to skjermer til den stasjonære Windows 11-maskinen og vil gjerne at de skal ha hver sin bakgrunn. Er det mulig, eller er jeg nødt til å se det samme bildet på begge skjermene?


SVAR Du kan få vist forskjellige bilder på skjermen – hvis du har valgt å se bakgrunnsbilder. Er maskinen satt opp med Windows-søkelys, der nye bilder lastes ned fra nettet, må du derimot leve med at begge skjermene viser samme bilde. Fremgangsmåten ser du her:



1 Høyreklikk et tomt sted på skrivebordet **1**, og velg **Tilpass** **2**.



2 Deretter klikker du på **Bakgrunn** **3**.



3 Velg **Bilde** **4** i nedtrekksmenyen. Høyreklikk på et bakgrunnsbilde **5**, og velg om bildet skal vises på skjerm **1** **6** eller **2** **7**. Endringen trer i kraft med det samme.



3 RASKE

Jeg vurderer å oppgradere til Windows 11, men er det realistisk på en pc med prosessortypen i5-4440 fra Intel?

SVAR Det er det dessverre ikke. Nummeret viser at prosessoren er av 4. generasjon, og du må helt opp på 8. generasjon før Windows 11 er et alternativ. Tallet må altså starte med 8 eller høyere.

Da jeg ville installere et program, viste Windows feilen "ShellExecuteEX mislyktes". Det er visst ikke mulig å installere programmet. Hva gjør jeg for å komme videre?

SVAR Den meldingen vises når du må ha administratorrettigheter for å installere. Høyreklikk derfor på exe-filen, og velg **Kjør som administrator**. Da virker det.

"Sett inn"-menyen i Word gjør det mulig å sette inn bilder fra harddisken. Burde det ikke også være mulig å sette inn bilder fra Google Foto?


SVAR Nei, ikke direkte. Bildene fra Google Foto ligger på nettet. For å bruke dem i Word, må du først laste dem ned fra photos.google.com. Når det er gjort, kan du sette dem inn i Word-dokumenter via **Sett inn**-menyen.




Hvordan låser jeg maskinen?

Jeg vil helst ha maskinen med Windows 11 påslått hele dagen, siden jeg ofte bruker den litt til og fra. Derimot ser jeg helst at ikke andre i huset kan bruke den når jeg ikke er i nærheten. Spørsmålet er altså hvordan jeg kan logge av maskinen i stedet for å slå den av?

SVAR Når du vil låse maskinen, slik at ikke andre kan jobbe på din brukerkonto uten at du er i nærheten, gjør du det via startknappen i Windows 11. Her ser du hvordan. Hvis du heller vil bruke en snarvei, kan du også gjøre det ved hjelp av Windows-tast + L. Det virker på samme måte, og man må altså oppgi passord for å få tilgang igjen.



1 Høyreklikk på startknappen **1** i Windows 11. Før musen til **Slå av eller logg deg av** **2**. Deretter klikker du på **Logg av** **3**.



2 Nå er du ute av Windows og ser bare låseskjermen. Klikk midt i vinduet når du er klar til å logge på igjen.


Rask aktivering av Fokusassistent

Dere har ofte skrevet om bruk av Fokusassistent for å blokkere forstyrrende varsler når man vil konsentrere seg om jobb. Jeg fant en rask måte å aktivere den på. Det er nemlig mulig via ikonet for handlingssenteret i Windows 10.


Vennlig hilsen
Janine Sørensen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Takk for godt tips! Vi synes også at dette er den smarteste måten å gjøre det på. Ikke minst fordi det er lett å slå av funksjonen på samme sted. Dessverre fungerer trikset bare i Windows 10.



1 Høyreklikk på ikonet for handlingssenteret **1** til høyre på oppgavelinjen.



2 Velg **Fokusassistent** **2** fulgt av **Bare alarmer** **3**. Da kan bare viktige varsler forstyrre. Klikk på **Av** **4** for å slå av assistenten.

LESERTIPS

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.





Upscayl gjør små bilder større og skarpere.


Last ned Upscayl fra
komputer.no/2504




Upscayl arbeider veldig sakte

Jeg lot meg fascinere av artikkelen om Upscayl i nummer 18/2024 og forsøkte å gjøre et av mine egne bilder større og skarpere, men det tok over en time. Kan det stemme?


SVAR Ja, faktisk. Upscayl gjør mange krevende beregninger når det forbedrer bilder. Tiden avhenger av hvor kraftig pc-prosessoren er, men du kan be om å få et litt mindre bilde som sluttprodukt og dermed få litt mer fart i sakene.




1 Installer Upscayl fra nettsiden vår, og klikk først på **Select Image** **1**.




2 Marker bildet **2** du vil forbedre, og klikk på **Åpne** **3**.




3 Dra skyveknappen mot venstre **4** til det står **2x** **5** eller **1x** i stedet for de **4x** som ellers er standardinnstillingen.



4 Klikk på **Set Output Folder** **6**, og velg målmappen for det ferdige bildet.



5 Til slutt klikker du på **Upscayl** **7** for å starte prosessen.




6 Nå begynner programmet å forbedre bildet **8**, før det legges i den valgte mappen.


La pdf-filer åpnes i Chrome

Før i tiden kunne jeg nøye meg med å klikke på en pdf som var sendt i en e-post, for å lese den. Nå må jeg først laste ned dokumentet, før jeg kan åpne det med programmet som er valgt som standard pdf-leser. Hvordan kan jeg igjen åpne pdf-er i nettleseren?


SVAR Det er enkelt å få Google Chrome til automatisk å åpne pdf-er i e-post, som vist her. Hvis pdf-en i stedet ligger som en kobling på en nettside, er det nettsiden som avgjør hva som skal skje, og da kan du bli nødt til å laste ned filen på maskinen før du får åpnet den.




1 Åpne Google Chrome, og klikk på de tre prikkene **1** øverst til høyre i nettleservinduet.




2 Velg menypunktet **Innstillinger** **2**.




3 Til venstre velger du kategorien **Personvern og sikkerhet** **3**.




4 I det nye vinduet velger du **Nettstedsinnstillinger** **4**.



5 Klikk på **Flere innholdsinnstillinger** **5**.



6 Klikk på punktet **PDF-dokumenter** **6**.



7 Pass på at det er satt markering ved **Åpne PDF-filer i Chrome** **7**, og start nettleseren på nytt. Heretter vil pdf-filer fra blant annet e-post bli åpnet i Chrome.

Hvordan endre retning i Excel-arket

Når jeg skal hoppe til nye celler i regnearket, bruker jeg Enter-tasten. Problemet er at markeringen hopper et felt nedover når jeg trykker på Enter – og som regel ønsker jeg å flytte mot høyre i regnearket. Heldigvis fant jeg ut at det er mulig å endre innstillingen i Excel.


Vennlig hilsen
Jon-A. Berg

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Det var en god nyhet. Det er også vår erfaring at man like ofte beveger seg fra venstre til høyre som fra øverst til nederst. Her viser vi vei til innstillingen. Det er for øvrig også et alternativ å bruke tabulatortasten til å hoppe til neste celle til høyre.

	A	B	C	D
1			Januar	Februar
2	Peter	1	324	2432
3	Hans	2		
4	Jonas	3		
5		4		
6		5		
7		6		
8		7		
9		8		
10				
11				
12				
13				
14				


1 Problemet: Vi vil gå fra cellen **1** vi står i til den neste til høyre **2**, men **Enter**-tasten tar oss bare nedover.




2 Klikk på **Fil**-menyen øverst **3**.



3 Nederst til venstre velger du **Alternativer** **4**.



4 Velg **Avansert** **5** i panelet til venstre.



5 Ved **Flytt merket område når ENTER er trykket** **6**, velger du **Høyre** **7**. Klikk på **OK** for å lagre.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

