




Hvorfor vil Windows skrive ut som pdf?


Jeg har en skriver som fungerer fint i Windows 10, men når jeg skriver ut fra Word, vil den alltid skrive ut som pdf. Hvorfor det?

SVAR Det må skyldes at Windows har satt utskrift til pdf som standard på maskinen. Du kan endre standardskriveren, slik at du igjen får


den fysiske skriveren som førstevalg. Da slipper du å gjøre valget hver gang du skriver ut. Her viser vi hvordan du endrer standardskriver.




1 Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Innstillinger** **2**.



2 Velg kategorien **Enheter** **3**.



3 Klikk på **Skrivere og skannere** **4** i panelet til venstre.



4 Klikk på skriveren **5** du vil bruke, og velg **Administrer** **6**.



5 Velg **Bruk som standard** **7**, så skriver du igjen ut på riktig skriver.



Snarveiene virker ikke

Jeg har fått et problem med noen av snarveistastene jeg bruker oftest i Windows 11, nemlig at de ikke virker lenger. Jeg har nettopp aktivert en funksjon som fremhever musepekeren i en sirkel når jeg trykker på Ctrl-tasten. Er det den som skaper trøbbel?

SVAR Ja, det virker trolig at det er den funksjonen som er årsaken, fordi den "låner" Ctrl-tasten. Slår du av den samme funksjonen, bør du også få tilbake snarveiene.




1 Bruk søkefunksjonen i Windows til å søke etter ordet **mus** **1**.




2 Deretter velger du **Museinnstillinger** **2**.



3 Bla nedover og velg **Flere museinnstillinger** **3**.



4 Velg fanen **Pekeralternativer** **4**.



5 Fjern haken ved **Vis hvor pekeren er når Ctrl-tasten trykkes** **5**. Til slutt klikker du på **OK** **6**.

SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.


Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen på: komputer.no/spoeross



Kan jeg rydde på skrivebordet?

Jeg har mange filer i Windows-mappen skrivebord, og de skaper uorden på det egentlige skrivebordet, som jeg helst vil holde rent og ryddig. Kan jeg slette filer på selve skrivebordet, men fortsatt beholde dem i utforskerappen skrivebord?

SVAR Dessverre ikke. Windows er satt sammen slik at skrivebordet og mappen ved samme navn er to kopier av hverandre. Du kan altså ikke endre noe det ene stedet uten at det påvirker det andre.



De samme filene, mappene og snarveiene vises i mappen skrivebord, som på skrivebordet.


Hvordan slår jeg av pekeplaten?

Det er en knapp på tastaturet som bør kunne slå av pekeplaten på den bærbare Windows 11-maskinen, men ingenting skjer når jeg trykker på knappen. Er det en annen måte å gjøre det på?


SVAR Ja, du kan godt slå av pekeplaten i Windows, også kjent som "styreputen" i Microsoft-terminologi, slik at du ikke kommer til å flytte rundt på musepekeren ved et uhell når du skriver på tastaturet.




1 Bruk søkefunksjonen i Windows 11 til å søke etter ordet **styreputen** **1**.




2 Velg **Aktiver eller deaktiver styreputen** **2** i søkeresultatene.



3 Klikk på pila **3** ved skyveknappen for å få flere valgmuligheter.




4 Hvis du fjerner markeringen **4** ved **La styreputen være på når en mus kobles til**, vil pekeplaten slås av automatisk når du kobler til en mus.



5 Du kan også slå av pekeplaten helt ved å slå av bryteren **5**. Lukk vinduet når du er ferdig.


Pekeplaten kan være i veien når du skriver.




Hvor finner jeg de eldste meldingene?

Hvordan går jeg frem for å slette all e-post som er eldre enn for eksempel to år i Gmail? Jeg finner ikke ut hvordan jeg kan markere disse i innboksen.


SVAR Det gjør du enklest ved hjelp av et søketriks. Du bruker ganske enkelt koden "older_than:2y" for to år og "older_than:" for "eldre enn". Her får du den nøyaktige fremgangsmåten.




1 Åpne gmail.com på maskinen. Skriv **older_than:2y** i søkefeltet øverst, og trykk på **Enter**.



2 Klikk i markeringsfeltet **2**, og så på **Velg alle samtaler som samsvarer med dette søket** **3**.



3 Nå har du markert alle samtaler som er eldre enn to år. Klikk på papirkurvikonet **4**, slik at de slettes.



4 Fra mappen **Papirkurv** **5** vil filene fortsatt kunne gjenopprettes i 30 dager før de slettes helt.


Bedre utnyttelse av skjermarealet i Edge

Hvis skjermen er vesentlig bredere enn den er høy, er det en fordel å kunne utnytte ledig plass på sidene. Det kan man i Edge, og her har jeg lagt faner til venstre for nettleservinduet i stedet for øverst, der de ellers pleier å ligge i nettlesere. Nå tar de nesten ikke plass før jeg har bruk for dem.


Vennlig hilsen
Torbjørn Lund

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Takk for tips! Det fungerer faktisk glimrende å legge fanene på siden. Vær klar over at fanene kan være enten sammenklappet eller foldet ut, slik at man ser tittelen på dem.



1 Klikk på ikonet oppe til venstre i Edge **1**, og velg **Aktiver lodrette faner** **2**.



2 Nå ligger fanene sammenfoldet på venstre side **3**. Før markøren over dem.



3 Dermed blir fanene foldet ut **4**, slik at du kan klikke deg videre til den ønskede nettsiden.

LESERTIPS

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.




Hvordan slipper jeg de irriterende Windows-lydene?




Jeg er så lei av de evinnelige Windows-lydene! Noen ganger slår jeg dem av ved å klikke på høyttalerikonet på oppgavelinjen, men da får jeg jo heller ikke hørt musikk eller lyd fra YouTube-videoer. Finnes det ikke en bedre løsning?


SVAR Det er en enkel sak å slå av system-lyder i Windows uten å slå av all annen lyd. Metoden er lik i Windows 10 og 11.




1 Bruk søkefunksjonen i Windows til å søke etter **systemlyder** **1**, og klikk på **Endre systemlyder** **2**.




2 Klikk på fanen **Lyder** **3** øverst.




3 Du kan slå av systemlydene enkeltvis ved å velge en lyd **4** og klikke på nedtrekksmenyen **5**.



4 Deretter velger du **(Ingen)** **6** i stedet for den opprinnelige systemlyden.



5 Hvis du bare vil slå av alle lydene, klikker du på menyen **7** under **Lyddoppsett**. Velg **Ingen lyder** **8**.




6 Til slutt klikker du på **Bruk** **9** fulgt av **OK** **10** for å bekrefte endringene. Nå slipper du lydene.

Irriterende hjelpeprogrammer fra Norton


Jeg har nettopp betalt for sikkerhetspakken Norton 360 Standard og er godt fornøyd med virusbeskyttelsen. Derimot er jeg mindre glad for et par irriterende ekstraprogrammer i Chrome, nemlig Norton Home Page og

Norton Safe Web. Hvordan blir jeg kvitt dem uten å avinstallere hovedprogrammet?


SVAR De kan du trygt fjerne direkte i nettleseren. Her ser du hvordan:




1 Her er nettleseren Chrome nærmest kapret av Norton, med blant annet en ny startside kalt **Safe Search** **1**. Klikk på symbolet for utvidelser **2**.



2 Klikk på prikkene ved **Norton Home Page** **3**, og velg **Fjern fra Chrome** **4**.



3 Bekreft beslutningen ved å klikke på **Fjern** **5**.



4 Klikk på prikkene ved **Norton Safe Web** **6** fulgt av punktet **Fjern fra Chrome** **7** og **Fjern** igjen.

2 RASKE

Jeg benytter antivirus-programmet fra Avast, men det virker ikke med Abelssoft EasyFirewall, som dere også anbefaler. Kan det eventuelt være en løsning å velge Avira Antivirus i stedet?

SVAR Avira-programmet er fint, men vil ikke hjelpe på den konkrete problemstillingen du viser til her. Brannmur-programmet fra Abelssoft virker nemlig *kun* sammen med Windows Defender, som er Windows' eget integrerte sikkerhetsprogram.

Jeg har installert programmet AnyDesk, slik at jeg kan fjernstyre min egen pc fra en annen. Det fungerer veldig fint. Jeg har en kamerat som jeg gjerne vil "fjernhjelpe", så han må også installere AnyDesk. Han abonnerer imidlertid ikke på Kompu-ter for alle, og kan derfor ikke laste ned programmet gratis fra nettsiden deres. Hva gjør vi?


SVAR Det er en situasjon vi har forutsett, og vi har lagt ut en artikkel om dette på nettsiden vår. I den viser vi hvordan også kameraten din får tilgang til programmet, slik at dere kan hjelpe hverandre. Artikkelen finner du her: komputer.no/123dsk




Ustabil musepeker i Dokumenter

I det siste opplever jeg stadig vekk at musepekeren blir borte når jeg jobber med Google Dokumenter. Det er irriterende og gjør det umulig å klikke på et nytt sted i teksten for å flytte markøren. Jeg liker Google Dokumenter og vil helst ikke bruke noe annet, så finnes det en løsning på problemet?


SVAR Fenomenet er godt kjent blant brukere av Google Dokumenter, også hos oss i redaksjonen. Det er sannsynligvis en spesifikk grafikk-funksjon i Google Chrome som er årsaken. Den må du derfor deaktivere, og det skjer via nettleserinnstillingene, som vist her.



1 Åpne Google Chrome, og skriv **chrome://settings** **1** i adressefeltet. Trykk på **Enter**.



2 Klikk på kategorien **System** **2** til venstre i innstillingene.



3 Klikk på knappen **3** ved **Bruk grafikkakselerasjon når det er tilgjengelig**, slik at den er av. Klikk på **Start på nytt** **4**. Chrome starter på nytt, og problemet bør være løst.


Søk i adressefeltet i Filutforsker

Jeg vet at det finnes et eget søkefelt oppe til høyre i Filutforsker, men man kan også søke fra adressefeltet – altså der banen til filen normalt vises. Det er smart hvis man vil finne en fil raskt og åpne den i filens standardprogram.


Vennlig hilsen
Sindre Nygaard

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Det var vi faktisk ikke klar over. Her viser vi nøyaktig hvordan det gjøres, og det må foregå nøyaktig som forklart her. Hvis ikke åpnes bare et søk i nettleseren Edge.



1 Klikk først i adressefeltet **1**, slik at det endres til et felt man kan skrive i.



2 Skriv søkeordet **2**. Nå kan du åpne filen eller mappen med et klikk **3**. Du må ikke klikke på **Søk etter...** **4**. Da åpnes nettleseren.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.






Last ned Windows 23H2 fra
komputer.no/2509




Hvorfor får jeg ikke oppdatert Windows?

Windows Update påpeker at Windows 11-versjonen jeg bruker er svært utdatert og moden for oppdatering. Maskinen kjører i dag 22H2. Automatisk nedlasting er aktivert, men jeg får likevel ikke tilbud om den nyeste versjonen. Windows Update Assistant hjelper heller ikke. Hvorfor kommer jeg ikke videre?


SVAR Alt tyder på at Windows har gått i stå ved 22h2. Den nyeste oppdateringen er nemlig 24h2. Mange har slitt med det samme problemet, og Microsoft har faktisk lagd en spesiell fil som tar deg fra 22h2 til versjon 23h2. Deretter bør Windows oppdatere seg som normalt.




1 Last ned Windows 23h2 fra nettsiden vår. I Filutforsker dobbeltklikker du på filen av typen **.msu** **1** og følger anvisningene for installering.



2 Dermed er den vanskelige første fasen unnagjort, og du kan skrive **windows update** **2** i Windows' søkefelt.



3 Klikk på **Innstillinger for Windows Update** **3**.




4 Klikk på **Se etter oppdateringer** **4**, slik at du kan få den nyeste versjonen av systemet, som sannsynligvis er 24h2.


Slettes OneDrive-filer ved tilbakestilling?

Jeg blir nødt til å installere hele Windows 10 på nytt og dermed slette alle filer. Men hva skjer da med OneDrive-filene på min andre pc, som har Windows 11. Blir også disse slettet?


SVAR Ja, det kan du faktisk risikere. Vi foreslår at du bryter Windows 10-maskinens kobling til OneDrive-kontoen, slik at ikke filene på den andre maskinen blir slettet. Det gjør du som vist her i Windows 10.




1 Klikk på OneDrive-ikonet **1**. Ser du ikke ikonet, må du først klikke på den lille pilen **2**.



2 Velg ikonet med tannhjul **3**, fulgt av **Innstillinger** **4**.



3 Klikk på meny-punktet **Konto** **5** til venstre i vinduet.



4 Velg **Koble fra denne PC-en** **6**.



5 Bekreft ved å klikke på **Koble fra konto** **7**. Nå kan du installere Windows på nytt, uten å være redd for å miste filene på den andre maskinen.

Reklamekapsler kan faktisk være nyttige

Jeg setter pris på de såkalte tredjeparts informasjonskapslene som nettleseren samler inn, da jeg bruker dem kreativt: Jeg hadde nylig behov for å få utført noe snekkerarbeid og ville se tilbud fra forskjellige aktører. Derfor gikk jeg til Google og søkte etter "snekker". Deretter klikket jeg på et par koblinger, og til slutt gikk jeg til Facebook. Nå begynte det – som jeg hadde tenkt – å dukke annonser for nettopp snekkerfirmaer.

Vennlig hilsen
Einar Brekke

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Takk for tips! Det er utvilsomt en tanke å bruke reklamekapsler offensivt på denne måten. Når man uansett blir bombardert med annonser, kan det jo like godt være for noe som er av interesse. Vi testet metoden og fikk også vist relevante annonser.

ny pc-skjerm stor **1**



Elkjøp **2**

<https://www.elkjop.no> > ... > Skjermer og tilbehør

PC-skjerm | Dataskjerm - Godt og oversiktlig utvalg

Godt og oversiktlig utvalg av PC-skjermer. Finn din nye dataskjerm her. Tilgjengelig for levering og klargjøring Prismatch Opptil 50 dagers ...



Prisjakt

<https://www.prisjakt.no> > pc-skjermer

Best pris på PC-skjermer

PC-skjermer. Skal du kjøpe ny skjerm? Her finner du nye og brukte dataskjermer fra Xiaomi, Huawei, Asus, Samsung og AOC.

1 Først gjorde vi et Google-søk etter **ny pc skjerm stor **1**** og klikket på et par av de øverste treffene **2**.



2 Da vi senere var på en helt annen nettside, så vi mengder av annonser **3** for nettopp pc-skjermer.



3 Trikset forutsetter at tredjeparts informasjonskapsler er aktivert. Skriv **chrome://settings/cookies** i adresselinjen i Chrome, og velg **Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter **4****.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

