



Varsling om ny e-post

Inntil nylig kom det en varsellyd fra datamaskinen hver gang det kom ny e-post i Outlook i Windows 11. Det gjør det ikke lenger, uten at jeg forstår hvorfor, og det er ganske irriterende. Hvordan får jeg lyden tilbake?

SVAR Du må åpne Windows' Kontrollpanel og endre en innstilling som kan ha blitt deaktivert i forbindelse med en oppdatering av Windows, eller av Outlook selv.




1 Åpne Windows-søkefeltet ved å trykke på Windows-tasten på tastaturet. Skriv **kontrollpanel** i søkefeltet.




2 Klikk på resultatet **Kontrollpanel**.




3 I Kontrollpanelet velger du **Maskinvare og lyd**.



4 Deretter klikker du på **Lyd**.



5 Velg fanen **Lyder** øverst i det nye vinduet.



6 Bla ned til **Melding om ny e-post**, og klikk på punktet, slik at det blir blått. Klikk på **Bruk**. Nå er lyden for ny e-post tilbake.




Hvordan endrer jeg passordet til den mobile Wi-Fi-sonen?


Noen ganger deler jeg inter-nettilgangen fra Samsung-mobilen med andre. Det lange passordet gjør at det er lettere sagt enn gjort. Det holder nok hackere ute, men det er nesten ikke mulig for vanlige dødelige å huske passordet. Er det mulig å endre det, slik at det blir lettere å dele nettilkoblingen med andre?

SVAR Ja, det er fort gjort å endre passordet for "Wi-Fi-sone og Internettdeling" som det heter i innstillingene på Samsung-mobilen. Bare pass på å velge et passord som ikke er for lett å gjette. Her viser

vi fremgangsmåten på en Samsung-mobil, men metoden er så godt som identisk på Android-telefoner fra andre produsenter.




1 Først åpner du innstillingene og velger kategorien **Tilkoblinger** **1**.



2 Trykk på **Mobil Wi-Fi-sone og Internettdeling**. **2**. På andre mobiler kan det hete **Wi-Fi-sone** eller **Hotspot**.



3 Velg **Mobil Wi-Fi-sone** **3**.



4 Trykk på feltet med passordet **4**.



5 Velg et nytt passord **5**, og trykk på **Lagre** **6**. Nå har du endret passordet til noe som er lettere å huske.

SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.


Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen på: komputer.no/spoeross



Hvorfor logges jeg ikke av igjen?

Jeg brukte nylig en offentlig pc til å sjekke e-post på Microsoft-kontoen. Etter en stund lukket jeg nettleseren og forlot maskinen. Da jeg kom tilbake en time senere, var jeg fortsatt pålogget. Hvordan kan det skje?

SVAR Microsoft har endret prosedyren for avlogging. Derfor bør du alltid logge av Microsoft-kontoen manuelt på en pc du deler med andre. Her ser du hvordan.



1 Du logger av ved å klikke på kontoen oppe til høyre **1**. Velg **Logg av** **2**.




Admin

Password


Min sønn skal ikke være administrator!

Poden har ved en feil opprettet seg selv som administrator på min Windows 11-maskin. Kan dere hjelpe meg med å ta fra ham det privilegiet igjen?


SVAR Det kan vi. Windows skiller mellom administratorer og standardbrukere, og du kan sørge for at han igjen kun har status som standardbruker.



1 Høyreklikk på startknappen **1** og velg **Innstillinger** **2**.




2 Deretter velger du **Kontoer** **3**.



3 Velg **Andre brukere** **4**.



4 Klikk på sønnens konto i oversikten, og velg **Endre kontotype** **5**.




5 Bytt til **Standardbruker** **6** fulgt av **OK** **7**.

Hvordan bytter jeg nettleser på mobilen?

Hittil har jeg brukt Chrome på Google Pixel-telefonen, men nå har jeg også installert Firefox for å se om den er bedre. Nå har imidlertid Firefox tatt over helt, slik at lenker i for eksempel e-post åpnes i Firefox. Hvordan går jeg tilbake til Chrome?

SVAR Som i Windows kan du også i Android velge hvilke apper som skal åpne hvilke filtyper og lenker. Fremgangsmåten ser du her.




1 Finn og trykk på **Innstillinger** **1** blant appene på mobilen.




2 Deretter trykker du på kategorien **Apper** **2**.



3 Bla nedover og trykk på **Velg standardapper** **3**.



4 Trykk på **Nettleserapp** **4** i oversikten.



5 Velg den appen **5** du foretrekker som nettleser. Her velger vi **Chrome**.


Jeg bruker mobilitetssenteret under foredrag

Når jeg bruker Windows-maskinen og holder foredrag, åpner jeg først det såkalte mobilitetssenteret. Det er et Windows-verktøy der man blant annet kan styre volum og tilkoblede skjermer.


Vennlig hilsen
Svend Jørgensen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Vi er godt kjent med mobilitetssenteret, men har ikke inntrykk av at mange bruker det. Kanskje har vi undervurdert verktøyet, og det er klart tidsbesparende fremfor å rote rundt i mange separate innstillinger. Verktøyet finnes i både Windows 10 og 11.



1 Skriv først **Mobilitetssenter** **1** i Windows' søkefelt. Klikk på treffet **2**.



2 Dermed åpnes et stort innstillingsvindu der du kan styre lysstyrke, volum, skjerm, presentasjoner og så videre.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.







Kan jeg surfe uten bilder?

Vi har ei hytte med varierende kvalitet på nettilkoblingen, og jeg vil gjerne lese nyheter. Kan jeg deaktivere bilder i nettleseren, slik at den ikke bruker tid på å laste dem inn? Jeg bruker Chrome.


SVAR Ja, det er faktisk mulig å slå av bildevisningen, og det vil utvilsomt få sidene i nettleseren til å lastes inn raskere. I utgangspunktet vises nettsider fint med bare tekst, men vær klar over at det til tider kan være vanskelig å navigere fra side til side når bildevisning er slått av. Her viser vi hvordan du fjerner bildene i Chrome.




1 Åpne Chrome og klikk på de tre prikkene **1**. Deretter velger du **Innstillinger** lenger nede.




2 Nå klikker du på **Personvern og sikkerhet** **2**.



3 Nederst klikker du på **Nettstedsinnstillinger** **3**.



4 Deretter må du klikke på **Bilder** **4**.



5 Sett markering ved **Ikke la nettsteder vise bilder** **5**. Heretter vil hjemmesidene kun vise tekst.




Last ned Remove Duplicate Drives fra komputer.no/2511




Hvorfor vises minnepinnen to ganger?

Jeg har oppdaget at tilkoblede minnepinner vises to ganger i panelet til venstre i Filutforsker, og da blir jeg usikker på hvilken snarvei jeg skal velge. Kan den ene fjernes?


SVAR Det er en litt pussig detalj i Filutforsker at en lagringsenhet som er koblet til via USB vises som både en separat stasjon og som et underpunkt til Denne PC-en. Et lite program gjør det mulig å fjerne den ene forekomsten, slik at minnepinnen kun vises ett sted i oversikten.




1 Her er problemet: Den samme enheten **1** vises to ganger.




2 Last ned Remove Duplicate Drives fra nettsiden vår. Dobbelklikk på **Remove_duplicate_removable...** **2**.



3 Klikk på **Ja** **3** for å bekrefte installeringen.



4 Du må også bekrefte tillegget til registeret ved å klikke på **OK** **4**.



5 Start Filutforsker på nytt. Nå vises USB-enheten kun én gang **5** i panelet på venstre side.

3 RASKE

Kan programmet Registry Cleaner 2 kjøres i Windows 11? På nettsiden deres står det at det bare virker med Windows 10.

SVAR Vi har kjørt Registry Cleaner i Windows 11 uten problemer, så det du så på nettsiden er feil. Det er nå rettet. Du kan laste ned programmet til både Windows 10 og 11 fra adressen komputer.no/2511

Jeg har en ekstern harddisk med mange zip-filer med gamle e-postmeldinger. Må jeg overføre dem til pc-en før jeg kan pakke dem ut?

SVAR Nei, zip-filer kan åpnes direkte ved hjelp av Windows, og det spiller ingen rolle om de er lagret internt eller på en ekstern enhet. Du behøver med andre ord ikke å legge over filene på maskinen før du pakker dem ut.

Jeg leste artikkelen om å bytte NVMe-disker og vil gjerne bytte ut min egen, men er usikker på om den er av denne typen. Hvordan ser jeg det?


SVAR Bruk programmet HWiNFO64, så ser du typen under punktet "Disk". Du kan laste ned HWiNFO64 og en veiledning fra komputer.no/2511




Gjenoppretting av Windows virker ikke

Jeg har ikke noen større nytte av Windows-verktøyet Systemgjenoppretting på pc-en. Gjenopprettingspunktet opprettes uten problemer, men når jeg senere prøver å gjenopprette Windows, får jeg vite at det ikke er mulig. Hva kan feilen være?

SVAR Det kan være flere grunner, men ofte er det et antivirusprogram, så prøv å slå av det før du starter gjenoppretting. Her viser vi hvordan det gjøres i antivirusprogrammet Avast One.



1 Klikk på den lille pilen **1**, og høyreklikk deretter på Avast-ikonet **2** i systemfeltet.



2 Velg **Avast shields control** **3**, og klikk på **Disable for 1 hour** **4** for å deaktivere Avast i en time. I mellomtiden kan du prøve å gjenopprette Windows ved hjelp av Systemgjenoppretting.


Jeg bruker aldri navigasjonsruten

Det er en del av Filutforsker i Windows 10 som jeg aldri bruker, og som jeg derfor har valgt å fjerne. Det gikk nemlig opp for meg at jeg alltid navigerer ved hjelp av hovedvinduet og frem- og tilbakeknappene over dette. Derfor har jeg funnet frem til en innstilling som fjerner den såkalte navigasjonsruten. Det fungerer fint og gir mer plass til filer og mapper.


Vennlig hilsen
Jon Nielsen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Takk for tips, som var litt overraskende. Vi har alltid sett navigasjonsruten som en sentral del av Filutforsker, men man klarer seg faktisk fint uten.



1 Her er navigasjonsruten **1**, der du klikker på **Navigasjonsrute** **2**.



2 Klikk på **Navigasjonsrute** **3**, slik at haken forsvinner.



3 Dermed består Filutforsker kun av ett stort vindu – uten ruten til venstre.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




LESERTIPS


Kan jeg fjerne streken under koblinger?

Jeg jobber i et Word-dokument med mange koblinger. De skal fortsatt fungere, men jeg må innrømme at teksten blir tung å lese når alle koblingene er understreket. Kan det endres?


SVAR Det er et godt poeng. Understrekingen forstyrrer flyten når man leser. I Word er det imidlertid lett å endre dette, slik at koblingene fortsatt er blå, men uten understreking.




1 Her ser vi en tekst i Word med understrekede koblinger **1**.




2 Klikk på pilen **2** ved **Stiler** **3**.




3 Bla ned til slutten av listen og punktet **Hyperkobling** **4**. Klikk på pilen **5**.



4 Velg **Endre...** **6** i menyen.



5 Klikk på understrekningsknappen **7**, slik at den blir lyseblå som her.




6 Nå er koblingene fortsatt blå, men ikke lenger understreket **8**.

Hvordan sletter jeg deler av nettleserloggen?




Er det mulig å slette spesifikke sider fra loggen i Chrome? Jeg vil helst ikke fjerne hele loggen.


SVAR I Chrome er det enkelt å slette bestemte nettsider fra loggen. Da fjernes bare de konkrete sidene, mens de øvrige forblir intakt.




1 Åpne Chrome, og bruk hurtigtastene **Ctrl + H**.




2 Dermed har du åpnet loggen i Chrome. På venstre side kan du markere de nettsidene du vil fjerne, ved å sette hake i boksene **1**.



3 I dette tilfellet har vi markert fem hjemmesider **2** som vi ønsker å fjerne fra loggen.



4 Klikk på knappen **Slett** **3** i hjørnet øverst til høyre.



5 Klikk på **Fjern** **4** i vinduet som åpnes. Da slettes hjemmesidene fra loggen.


Derfor flytter jeg tabeller fra Excel til Word

Jeg har ofte prøvd å opprette tabeller i Word og må innrømme at det har oppstått en smule frustrasjon når teksten har overkjørt og ødelagt hele tabellen. Nå har jeg oppdaget at man i stedet kan opprette tabellen i Excel (som åpenbart er bedre egnet til slikt) og flytte den over i Word til slutt.

Vennlig hilsen
Sigurd Svendsen


REDAKTØRENS KOMMENTAR

Mange takk for et tips som utnytter det faktum at Word og Excel er del av den samme kontorpakken. Her viser vi hvordan flytter en tabell over i Word.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Januar	32					
2	Februar	339					
3	Mars	29					
4	April	39					
5	Mai	10					
6	Juni	20					
7	Juli	53					
8	August	48					
9	September	21					
10	Oktober	33					
11	November	43					
12	Desember	69					
13							
14							
15							

1 Marker de cellene i Excel **1** du vil sette inn som en tabell i Word. Trykk på **Ctrl + C**.




Januar	32
Februar	339
Mars	29
April	39
Mai	10
Juni	20
Juli	53
August	48
September	21
Oktober	33
November	43
Desember	69

2

Alternativer for innliming:

Angi standard innliming...

2 Bytt til Word, og sett markøren i et dokument. Trykk på **Ctrl + V**. Tabellen settes inn **2**. Velg **Alternativ for innliming 3**.



Januar	32
Februar	339
Mars	29
April	39
Mai	10
Juni	20
Juli	53
August	48
September	21
Oktober	33
November	43
Desember	69

4

3 Dermed settes de kopierte dataene fra Excel inn som en flott tabell **4** i Word.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

