





Windows' søgning virker ikke godt nok

Jeg har problemer med at søge efter filer på min Windows 11-pc. Søgningen starter umiddelbart fint, men så holder den pause, hvorefter der ikke vises resultater. Nogle gange dukker et vindue op, hvor jeg får at vide, at indekseringen ikke virker, men jeg får ikke lov at slå den til igen i indstillingerne. Hvad kan jeg gøre?


SVAR Du kan ofte løse den slags problemer med Windows' eget værktøj til fejlfinding. Du skal blot starte værktøjet, så finder det ud af, hvad der er galt og kan også hjælpe med en løsning. Se her, hvor du finder værktøjet og hvordan det sættes i gang, så du snart kan søge på din computer igen.




1 Begynd med at højreklikke på startknappen **1** i Windows. Klik derefter på menupunktet **Indstillinger** **2**.




2 I indstillingsvinduet vælger du kategorien **Sikkerhed og anonymitet** **3**.



3 Klik på feltet **Søgning i Windows** **4**.



4 Klik på **Fejlfindingsværktøj for indeksering** **5**.



5 Sæt flueben ved de punkter **6**, der passer til dit problem. Klik så på **Næste**. Værktøjet går i gang med at finde og reparere fejl i søgningen.




Programgenvejen mangler på Skrivebordet




Jeg har installeret et program fra Ashampoo. Det fungerer glimrende. Jeg ønsker dog, at det kan startes ved hjælp af en genvej på Skrivebordet. Men hvordan får jeg ordnet det på min Windows 11-pc?


SVAR Ikke alle programmer får en Skrivebordsgenvej under installationen. Det er dog let selv at oprette denne genvej, så du fremover kan starte programmet blot ved et klik på Skrivebordsikonet.




1 Klik på startknappen **1** for at åbne startmenuen.



2 Klik på **Alle apps** **2** for at se oversigten over alle installerede programmer.



3 Find genvejen til det program, du vil have ud på Skrivebordet, og træk det derud **3**. Dermed kopieres genvejen til Skrivebordet.



4 Du har nu en kopi af genvejen på Skrivebordet i Windows **4**. Med et klik på den kan du åbne programmet.

SEND OS DINE PC-SPØRGSMÅL

Her på siderne svarer vi på udvalgte spørgsmål fra bladets abonnenter.

Du kan altid sende os et spørgsmål om artiklerne og programmerne fra bladet og om din pc på:

komputer.dk/sporgos



Hent Windows 11
Installation Assistant på
komputer.dk/2513



Mister jeg filer ved en opdatering?

I har ofte skrevet om Windows 11 Installation Assistant. Kan jeg bruge det til at installere Windows uden at miste mine filer?


SVAR Ja. Programmet er et fornemt alternativ, hvis Windows Update ikke fungerer efter planen. Computeren opdateres, og der sker hverken noget med dine filer, pc'ens indstillinger eller dine programmer.

Tak, fordi du opdaterer til den nyeste version




Hent og installer hjælpeprogrammet, og følg derefter dets anvisninger. Så du får opdateret Windows til nyeste version.

Hvad kan jeg gøre ved Edge?




Jeg har flere gange oplevet, at Edge har grebet forstyrrende ind, når jeg klikker på links i Windows 10. Det sker på trods af, at jeg har sat Chrome som standardbrowser. Jeg ved, at man ikke kan fjerne Edge, men hvad gør jeg så?


SVAR Vi har godt nyt til dig: Man kan faktisk godt afinstallere Edge, for Microsoft er blevet tvunget til at gøre afinstallation mulig. Du får her metoden til at fjerne browseren, som du alligevel aldrig bruger.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.




2 Vælg derefter menupunktet **Apps** **3**.



3 Rul ned, og klik på **Microsoft Edge** **4**.



4 Nu skal du klikke på **Fjern** **5**. Tidligere var denne knap ikke aktiv, men nu er det muligt at klikke på den.




5 Til sidst bekræfter du med **Fjern** **6**. Edge afinstalleres.


Det numeriske tastatur fungerer ikke længere

Jeg kan ikke bruge det numeriske tastatur på min Windows 10-pc. Det gør ingen forskel, om NumLock-tasten er slået til eller fra. Samtidig er det som om, at musemarkøren hopper på skærmen, når jeg bruger nummertasterne. Hvad sker der?

SVAR Vi gætter på, at du har fået aktiveret et Windows-værktøj, som styrer musemarkøren ved hjælp af nummer-tasterne. Vi viser, hvordan du let slår indstillingen fra.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.



2 Vælg nu menupunktet **Øget tilgængelighed** **3**.



3 Nederst i menuen til venstre vælger du derpå **Mus** **4**.



4 Klik på skyderen **5**, så den skifter til **Slået fra**. Dermed vil du igen kunne bruge det numeriske tastatur.


Fjern de programmer, der fylder mest

Når man skal skaffe plads på Windows 10-pc'en, er det en god fidus at fjerne programmer, som man ikke bruger. Men kun de store programmer batter reelt i regnskabet. Derfor er det godt at vide, hvordan man sorterer sine programmer efter størrelse, før man skaber mere plads ved at fjerne dem.


Med venlig hilsen
Finn Nielsen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Tak for tippet. Det er et fint trick til at finde de store programmer, som opbruger lagerpladsen. Det virker i øvrigt også fint i Windows 11.



1 Skriv **Tilføj eller fjern programmer** **1** i Windows' søgefelt. Klik på resultatet **2**. I Windows 11 søger du tilsvarende efter **Installerede apps**.




2 Vælg nu **Størrelse** **3** i rullemenuen.

Microsoft OneDrive	404 MB 4
	09-04-2025
ChessBase 16 64-bit	280 MB
	04-04-2025
Intel® grafikdriver	74,2 MB

3 Nu ligger de største **4** programmer øverst i listen.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg USB C AC-oplader.







Kan jeg beskytte en PDF med et kodeord?

Jeg bruger ofte Words mulighed for at gemme dokumenter som PDF, før jeg sender dem til andre. Nu vil jeg så sende et dokument med private oplysninger. Dokumentet ønsker jeg at beskytte med en kode, men er det overhovedet muligt at sætte en adgangskode på en PDF-fil?


SVAR Ja, det er muligt. Word har indrettet det så smart, at du kan tilføje koden, mens du gemmer Word-dokumentet som PDF. Se her, hvordan du konverterer et Word-dokument til PDF og samtidig får krypteret det, så det kun kan læses af folk, der kender koden.




1 Når du er færdig med at skrive dit dokument, skal du klikke på **Filer 1** i Word.




2 Vælg derefter **Gem som 2**.




3 Vælg en placering på din pc, og åbn rullemenuen ved **Filtype: 3**. Vælg **PDF (*.pdf) 4**.




4 Klik på knappen **Indstillinger... 5**.



5 Sæt flueben ved **Kryptér dokumentet med en adgangskode 6**.



6 Skriv nu den samme kode på mindst seks tegn i de to felter **7**. Klik på **OK 8**. Klik derefter på **Gem**.



7 Når du eller andre senere åbner PDF'en, sker det ved at taste adgangskoden **9** og klikke på **OK 10**.


Er min Google-konto hacket?

Jeg har opdaget uregelmæssigheder på min Google-konto. Jeg kan godt have en mistanke om, at andre har adgang til min konto. Er der en måde, jeg kan finde ud af det på?


SVAR Ja, det kan du gøre ved at logge ind på kontoen. I indstillingerne kan du se de enheder, som har været logger ind på din Google-konto. Du får også mulighed for at skifte adgangskoden.



1 Besøg først Google-siden myaccount.google.com/device-activity. Skriv nu din adgangskode **1**, og klik på **Næste**.



2 Nu vises en liste **2** over de enheder, der har været logger ind på din Google-konto. Hvis du ikke genkender en enhed (og den fx befinder sig i udlandet), kan din konto være kompromitteret.



3 For at skifte kodeord for Google-kontoen, skal du nu besøge myaccount.google.com/signinoptions/password. Her vælger du en ny kode **3**, som du gentager **4**. På den måde smider du hackeren på porten.

3 HURTIGE

Jeg overvejer at købe en SSD, men har hørt, at den slides ret hurtigt. Jeg gemmer hele tiden store dokumenter på min pc. Er slid af SSD'en så en stor risiko?

SVAR Man kan overskrive de samme data mellem 3.000 og 100.000 gange på en SSD, så vi tror ikke, at det er et reelt problem. Hvis du overvejer at købe en mekanisk harddisk i stedet, skal det primært være af økonomiske årsager.

Jeg ønsker at skifte fra Nortons sikkerhedspakke til Avasts. Derfor forsøgte jeg at installere Avast for at tjekke, om det virker bedre. Nortons program blokerer dog for det. Hvad kan det skyldes?

SVAR Det giver tit problemer, når to sikkerhedsprogrammer arbejder side om side. Derfor skal du først fjerne Norton og først dernæst installere Avast.

Min pc er gået ned. Kan en backup-fil på en ekstern harddisk åbnes af andre programmer, end det, som jeg i sin tid brugte til at lave backuppen?

SVAR Nej, du skal bruge det samme program til at gendanne filerne. Det kan dog godt gøres på en anden pc.







Søgefeltet har ingen effekt

Når jeg klikker og skriver i søgefeltet i Windows 10, sker der absolut ingenting. Det virker til, at søgningen i Windows er stået helt af. Hvad gør jeg så?


SVAR Det kunne godt lyde som om, at Windows-tjenesten Windows Search er blevet afbrudt. Uden den kan man ikke søge på computeren. Se her, hvordan du slår den til igen.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Kør** **2**.




2 Skriv **services.msc** **3**, og klik på **OK** **4**.



3 Rul ned i listen, og højreklik på **Windows Search** **5**.



4 Vælg derpå **Egenskaber** **6** i højreklikmenuen.



5 Til sidst vælger du **Automatisk (forsinket start)** **7** fulgt af **Anvend** og **OK**.


Vis nemt præsentationen direkte fra Stifinder

Når jeg klikker på en PowerPoint-fil i Stifinder, åbner den i programmet PowerPoint, hvor jeg får mulighed for at arbejde videre med præsentationen. Men hvis jeg bare vil afspille præsentationen, bruger jeg højreklikpunktet Vis.

Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen



1 Højreklik på et PowerPoint-dokument **1** i Stifinder.



2 Vælg punktet **Vis** **2** i højreklikmenuen.

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Tak for dit tip, som reelt er en fin genvej til at åbne et PowerPoint-show. Det kan man også gøre inde fra programmet, men din idé er da meget smartere.

LEKTION 7 KLAGE, ERSTATNING OG TILSYN

3 Dermed åbner PowerPoint-showet og bliver afspillet i fuld skærm.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




LÆSERTIP


Hvorfor virker kameraet nu ikke?

Da jeg skulle bruge mit webkamera på Teams i Windows 10, så jeg beskeden: "0xA00F4244 No-CamerasAreAttached". Det betyder åbenbart, at kameraet ikke er tilsluttet, hvad det ellers åbenlyst er. Hvad kan være skyld i, at jeg ikke kan bruge det?


SVAR Når man mødes af den fejlbesked, skyldes det næsten altid problemer med kameraets driver. Vi viser her, hvordan du opdaterer den.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Enhedshåndtering** **2**.




2 Vælg pilen **3** ved **Kameraer**. Højreklik på dit webkamera **4**.



3 Vælg nu **Fjern enhed** **5** i højreklikmenuen.



4 Nu skal du bekræfte beslutningen med **Fjern** **6**.




5 Til sidst skal du genstarte pc'en. Højreklik på startknappen **7**, og vælg **Luk computeren, eller log af** **8** fulgt af **Genstart** **9**. Når pc'en er genstartet, vil Windows indlæse driveren, og kameraet bør virke igen.


Kan jeg bruge Find min enhed og skjule min placering?

Jeg bruger værktøjet Find min enhed i Windows 10, så jeg kan finde min bærbare pc, hvis jeg mister den eller den bliver stjålet. Det kræver, at pc'ens placering er slået til. Men det betyder så også, at mine apps kender placeringen, og det vil jeg gerne undgå. Hvad gør jeg?


SVAR Du skal finde den gyldne mellemvej: Du kan slå pc'ens placering til, men samtidig præcisere, hvilke programmer der må bruge pc'ens placering.



1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.




2 Vælg nu muligheden **Beskyttelse af personlige oplysninger** **3**.



3 I næste vindue vælger du **Placering** **4** til venstre.




4 Sørg for, at der står **Placering af denne enhed er slået til** **5**. Så fungerer værktøjet Find min enhed.



5 Rul ned, og slå placeringen fra **6** ved de apps, som du ikke ønsker skal have adgang til pc'ens placering.



6 Vælg også **Slået fra** **7** ved **Tillad at skrivebordsapps får adgang til din placering** **8**.




Sådan åbner jeg vinduet i fuld størrelse

Jeg var lidt småirriteret over, at et af mine gode programmer, Upscayl, altid åbnede i minimeret form, fx efter at jeg havde genstartet Windows. Men så fandt jeg ud af, at man kan manipulere genvejen, så programmet åbner i fuld størrelse hver gang. På den måde kan man selv bestemme vinduesstørrelsen for alle sine programmer.


Med venlig hilsen
John Petersen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Det er et rigtig fint tip! Man finder blot frem til genvejen på Skrivebordet eller hvor den nu ligger. Så kan man ændre programvinduet's størrelse i en menu. Fremgangsmåden er den samme i både Windows 10 og 11.




1 Højreklik på genvejen **1**, og vælg **Egenskaber** **2**.



2 Sørg for, at fanen **Genvej** er valgt **3**.



3 Ud for **Kør**: **4** vælger du **Maksimeret** **5**, hvis du vil have vinduet til at fylde hele skærmen.



4 Afslut med **Anvend** **6** og **OK** **7**. Når programmet åbner fremover, vil det fylde hele skærmen.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

