


USB-nøglen er skrivebeskyttet




Jeg har en stor USB-nøgle, men jeg kan ikke bruge den i Stifinder, fordi Windows fortæller mig, at nøglen er skrivebeskyttet. Jeg har fjernet beskyttelsen i Stifinder, men det virker ikke. Er der andet, jeg kan gøre?


SVAR Du kan prøve at fjerne skrivebeskyttelsen ved hjælp af værktøjet PowerShell. Det kan tit gøre udslaget.




1 Sæt USB-nøglen i computeren. Højreklik på startknappen **1**. Vælg **Windows PowerShell (Admin)** **2**.




2 Skriv **diskpart** **3**, og tryk på **Enter**-knappen på tastaturet.




3 Skriv nu **list disk** **4**, og tryk igen på **Enter**.



4 En liste over enheder vises **5**. Skriv **select disk 1** **6** (erstat **1** med nøglens bogstav **7** fra din liste). Tast **Enter**.



5 Skriv **attributes disk clear readonly** **8**, og tast **Enter**.




6 Skrivebeskyttelsen fjernes **9**. Prøv derpå igen at benytte USB-nøglen fra Stifinder.




Gem de vigtigste faner til senere

Jeg har typisk 20 eller 30 faner åbne i Chrome ad gangen, og flere af dem bruger jeg hver eneste dag. Kan jeg gøre sådan, at netop disse ofte brugte faner altid åbner med browseren?


SVAR Det kan du på forskellig vis. Den letteste metode er at fastgøre hjemmesiderne øverst i Chrome. Så ligger de som små genveje, som du altid kan få hurtigt adgang til.



1 Vælg en fane, som du vil fastgøre. Højreklik på den **1**.



2 Vælg nu **Fastgør** i højreklikmenuen **2**.



3 Nu ligger den vigtige hjemmeside som et lille genvejsikon **3** længst til venstre. Du åbner den ved at klikke på den. Du kan oprette flere favorit-hjemmesider på samme måde. Ikonet vil stadig ligge der, efter du genstarter browseren.

SEND OS DINE PC-SPØRGSMÅL

Her på siderne svarer vi på udvalgte spørgsmål fra bladets abonnenter.

Du kan altid sende os et spørgsmål om artiklerne og programmerne fra bladet og om din pc på:

komputer.dk/sporgos



Hvad er de mærkelige Chrome-links?

Nogle gange indeholder jeres artikler links som <chrome://settings>. Hvad betyder disse links? Er det rigtige hjemmesider?

SVAR Når der står <chrome://> i et link, fører det til en indstilling i Chrome. Fx giver <chrome://settings/search> dig mulighed for at skifte søgemaskine i Chrome. Der findes endda en samlet oversigt over samtlige disse specialsider. Den finder du ved at indtaste <chrome://chrome-urls> i Chrome.

List of Chrome URLs

- <chrome://access-code-cast>
- <chrome://accessibility>
- <chrome://app-service-internals>
- <chrome://app-settings>
- <chrome://apps>
- <chrome://attribution-internals>
- <chrome://autofill-internals>
- <chrome://batch-upload>
- <chrome://blob-internals>
- <chrome://bluetooth-internals>
- <chrome://bookmarks>
- <chrome://bookmarks-side-panel.top-chrome>
- <chrome://browser-switch>
- <chrome://cast-feedback>
- <chrome://certificate-manager>
- <chrome://chrome>
- <chrome://chrome-signin>
- <chrome://chrome-urls>
- <chrome://compare>
- <chrome://components>
- <chrome://connection-help>
- <chrome://connection-monitoring-detected>
- <chrome://connectors-internals>
- <chrome://crashes>
- <chrome://credits>
- <chrome://customize-chrome-side-panel.top-chrome>


Når links begynder med <chrome://> som her, fører de til Chromes hjælpe- og indstillingssider.




Kan jeg bruge WhatsApp i browseren?

Jeg bruger besked-app'en WhatsApp til at snakke med vennerne på min Android-mobil. Kan jeg også bruge tjenesten i pc'ens browser? Det vil være nemmere med en stor skærm.


SVAR Det kan du bestemt. Metoden til at åbne WhatsApp til browseren er dog lidt speciel, fordi du skal begynde fra din telefon. Vi viser, hvordan du sørger for, at du kan bruge WhatsApp både på mobilen og på din computer.



1 På din telefon klikker du først på WhatsApp-ikonet **1**.




2 Klik på de tre prikker **2**, og vælg **Tilknyttede enheder** **3**.




3 Nu klikker du på **Tilknyt en enhed** **4**.



4 På din pc åbner du siden web.whatsapp.com. Ret telefonens kamera mod QR-koden **5**.



5 Nu logger du ind på din konto, hvilket vises på telefonen **6**.




6 Snart er du logget ind på din konto i browseren **7**, og kan bruge WhatsApp i et stort vindue.


Kan jeg løbende se antal ord i dokumentet?

Jeg ved, at Word har en funktion, man kan slå til for at få vist antal tegn og ord i dokumentet. Men kan man få vist tallene permanent?

SVAR Ja, det kan du i statuslinjen i bunden af vinduet. Se med her:



1 Som udgangspunkt kan du finde antal og ord og tegn ved at klikke på **Gennemse 1** fulgt af **Ordoptælling 2**.



2 Højreklik nu på statuslinjen **3** nederst i Word.



3 Sæt derpå markering ved **Ordoptælling 4** og **Antal tegn (med mellemrum) 5**.



4 Dermed vises de ønskede oplysninger **6** permanent i statuslinjen i bunden af Word.


Slip af med Hyppige mapper

Jeg var godt træt af den oversigt over Hyppige mapper, som ses øverst i Stifinder i Windows 10. Nu har jeg valgt visningen Denne pc, så jeg i stedet får mere relevante genveje i vinduet. Det gør man i Stifinders indstillinger.


Med venlig hilsen
Jørgen Pedersen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Tak for dette tip, som bringer Stifinder tilbage til den visning, som var den gængse før i tiden. Det er faktisk vores indtryk, at det også er den visning, som de fleste foretrækker den dag i dag.



1 Her ses den uønskede visning med **Hyppige mapper 1**. Vælg **Vis 2** fulgt af **Indstillinger**.



2 Vælg **Denne pc 3** i menuen. Klik på **Anvend** fulgt af **OK**.



3 Når du nu starter Stifinder igen, bruges visningen **Denne pc 4** med hurtig adgang til biblioteker som fx **Dokumenter 5**.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg USB C AC-oplader.







Kan jeg bruge Bluetooth når jeg er i flytilstand?

Når jeg flyver, sætter jeg min Windows 10-pc i Flytilstand, som flyselskabet kræver. Men Flytilstand betyder også, at jeg ikke kan benytte Bluetooth til min hovedtelefon. Kan jeg gøre noget ved det?


SVAR Ja, i Windows kan du lave vælge at lave en undtagelse, så Flytilstand ikke påvirker dit brug af Bluetooth. Vi viser, hvordan du sætter det op.



1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.




2 Vælg nu punktet **Netværk og internet** **3**.




3 I næste vindue vælger du **Flytilstand** **4** til venstre.



4 Øverst i vindue sørger du for, at Flytilstand er **Slået til** **5**.



5 Slå **Wi-Fi** fra **6**, og slå **Bluetooth** til **7**.




6 Du kan stadig slå Flytilstand **8** til og fra i handlingscentret. Men selv om Flytilstand er slået til nu, kan du fortsat bruge Bluetooth **9**.


Musen er alt for hurtig

Jeg synes, at min pc's musemarkør bevæger sig alt for hurtigt. Selv den mindst musebevægelse resulterer i et gevaldigt spring i musemarkørens position på skærmen. Kan jeg sætte farten ned på min Windows 10-pc?


SVAR Ja. Hastigheden kan du styre i Windows' indstillinger for musen.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.



2 Vælg nu punktet **Enheder** **3** i Windows' indstillingsvindue.



3 Nu vælger du punktet **Mus** **4** til venstre.



4 Træk skydeknapen under punktet **Markørhastighed** **5** til et passende niveau – typisk cirka midtvejs. Nu slipper du for den alt for hurtige markør.

2 HURTIGE

Jeg har læst, at der er nogle forskellige krav, der skal være opfyldt, før en Windows 10-pc kan opgraderes til Windows 11. Kan I hjælpe mig med en komplet liste over disse krav til pc'ens udstyr?

SVAR Bestemt. Følgende krav skal være opfyldt:

- Din pc skal have en 64-bit processor med mindst 1 GHz og to eller flere kerner.
- Den skal have minimum 4 GB RAM og 64 GB lagerplads.
- TPM 2.0 (sikkerhedsmodul) skal være aktiveret i BIOS.
- Secure Boot skal være slået til i BIOS.
- Grafikkortet skal understøtte DirectX 12.
- Du kan tjekke, om din pc er stærk nok med programmet Windows PC Health Check på komputer.dk/2518

Jeg har for nylig kasseret en stationær pc og købt en ny bærbar. Kan jeg få dvd-drevet fra den gamle pc til at virke med min bærbare computer?

SVAR Ja, det kan du godt. Vi anbefaler, at du bruger en USB-adapter, der passer til drevets stik, altså SATA eller IDE. Sæt USB-kablet i din nye pc. Windows 11 vil normalt selv finde og installere drevet, så du kan bruge det som et eksternt dvd-drev.




Hvordan linker jeg til et sted på en hjemmeside?

Det virker skørt at linke til fx en stor Wikipedia-artikel, hvis man blot vil fremhæve en lille detalje fra den. Kan man linke mere direkte?

SVAR Ja, i Chrome findes der faktisk en funktion, så man kan linke til en helt konkret tekstbid på en hjemmeside. Linket kan åbnes i en hvilken som helst browser.



1 Vi er her langt nede på en hjemmeside. Marker noget tekst **1**, højreklik **2** og vælg derpå **Kopier link til fremhævelse** **3**. Linket kopieres og kan indsættes i fx en mail.



2 Nu skal din ven indsætte linket i sin browser **4** og taste **Enter**.



3 Dermed åbner hjemmesiden med den samme tekst vist og fremhævet **5**.


Jeg har lagt proceslinjen øverst

En hængende startmenu! Det er, hvad jeg nu har fået på plads på min Windows 10-pc. Ved at sætte proceslinjen øverst på skærmen, føler jeg, at pladsen på Skrivebordet er meget bedre indrettet. Jeg vil anbefale andre læsere at prøve det samme.


Med venlig hilsen
Peter Jørgensen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Tak. Det faktum, at man kan foretage den slags tilpasninger, – som desværre ikke er mulige i Windows 11 – er netop en af grundene til, at mange holder længe fast i Windows 10.



1 Højreklik på proceslinjen **1** og klik på **Lås proceslinjen** **2**, så fluebenet forsvinder.



2 Hold venstre museknap nede, og træk proceslinjen til toppen **3**.



3 Et klik på startknappen **4** gør nu, at startmenuen hænger ned fra toppen af skærmen.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




LÆSERTIP

Kan jeg se videoen i et lille vindue?

Jeg mener at have set, at man kan have sine videoer i browseren til at afspille i et lille vindue, som er uafhængigt af, hvad man ellers foretager sig på pc'en. Kan jeg gøre det i Edge?


SVAR Du skal i første omgang sikre dig, at muligheden er slået til i Edge. Dernæst skal du klikke på en knap i videorammen. Vi viser dig begge dele her:



1 Skriv **edge://settings** **1** i adressefeltet i Edge, og tast **Enter**. Skriv **billede i billede** **2**, og tast **Enter**.




2 Nu skal du slå skyderen til **3** i indstillingen, så den bliver blå.



3 Når du fremover ser en video i Edge, klikker du på det lille ikon **4** nede til højre i rammen.



4 Dermed løsriver videoen sig fra browseren og svæver **5** nede til højre i vinduet, uanset hvilken hjemmeside du ellers besøger.




5 Du lukker miniaturrevisningen ved at klikke på krydset **6**.


Kan jeg fjerne en del af fotoet?

Jeg savner et program, så jeg kan fjerne detaljer fra mine fotos. Jeg ved, at I har skrevet om en mobil-app, der klarer opgaven, men jeg vil hellere bruge pc'en. Har I et tip?


SVAR Ja, du kan bruge app'en Fotos, som er en del af Windows. Det er klart den hurtigste metode, og det fungerer rigtig fint.




1 Højreklik på et billede **1** i Stifinder. Vælg **Åbn med** **2** fulgt af **Fotos** **3**.




2 Klik på knappen **Rediger** **4** oppe til højre i vinduet.




3 Vælg derefter viskelæderikonet **5**.



4 En cirkel vises på billedet. Flyt den til det ønskede sted **6**, og gnid i området med musen.



5 Efter et par minutter fjernes elementet fra området **7** helt automatisk.



6 Vælg **Lagringsindstillinger** **8** fulgt af **Gem som kopi** **9**. Så gemmes det redigerede foto.


Sådan rykker jeg nemt rundt på kolonner i Excel

Jeg fandt først for nylig ud af, hvordan jeg flytter en kolonne til en ny placering i Excel. Det er nemlig ikke så enkelt, og man skal vide, hvilket pile-symbol man skal bruge for at få data i en kolonne flyttet rigtigt til den nye placering.


Med venlig hilsen
John Nielsen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Mange tak for tippet. Du har bestemt ret i, at det slet ikke er så ligetil, som man skulle tro. Hvis man blot trækker i en kolonne med venstre museknap holdt nede, vil det nemlig ikke fungere. Bemærk i øvrigt at samme trick også gælder for rækker.




1 Marker først den kolonne, du vil flytte til en ny placering, ved at klikke i toppen af den **1**.




2 Sæt nu markøren helt til venstre i den pågældende kolonne **2**. Et særligt plustegn vises.



3 Hold venstre museknap nede og træk kolonnen til den nye placering **3**. Du kan både trække kolonnen (samt dens indhold) til en tom kolonne eller erstatte data i en eksisterende kolonne.



4 Hvis der allerede ligger data på det nye sted, vil du blive advaret om, at du er ved at overskrive data. Klik på **OK** **4** for at overskrive data.



5 Du kan til hver en tid oprette en tom kolonne, så du undgår at overskrive data, når du flytter rundt på kolonner. Højreklik på en kolonneoverskrift **5**, og vælg dernæst **Indsæt** **6**.

LÆSERTIP

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

