


Skrivebeskyttet minnepinne




Jeg har en romslig minnepinne som jeg ikke får brukt i Filutforsker, fordi Windows hevder at den er skrivebeskyttet. Nå har jeg fjernet beskyttelsen i Filutforsker, men til ingen nytte. Er det noe annet jeg kan gjøre?


SVAR Du kan prøve å bruke verktøyet PowerShell til å fjerne skrivebeskyttelsen. Det hender at det hjelper.




1 Koble minnepinnen til maskinen. Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Windows PowerShell (Admin)** **2**.




2 Skriv **diskpart** **3** og trykk på **Enter**-tasten.




3 Skriv **list disk** **4**, og trykk på **Enter** igjen.



4 Nå ser du en liste over enheter **5**. Skriv **select disk 1** **6** (erstatt **1** med det aktuelle tallet **7** fra listen). Trykk på **Enter**.



5 Skriv **attributes disk clear readonly** **8**, og trykk **Enter**.




6 Skrivebeskyttelsen fjernes **9**. Deretter kan du se om du får tilgang til minnepinnen i Filutforsker.




Lagre de viktigste fanene til senere

Som regel har jeg 20 eller 30 åpne faner i Chrome. Flere av dem er i bruk hver eneste dag. Kan jeg gjøre det slik at mye brukte faner alltid åpnes sammen med nettleseren?


SVAR Det kan du gjøre på forskjellige måter. Den enkleste er å feste nettsidene øverst i Chrome. Da ligger de som snarveier det alltid er lett å få tilgang til.



1 Velg en fane du vil feste, og høyreklikk på den **1**.



2 Deretter velger du **Fest** i høyreklikkmenyen **2**.



3 Nå ligger den viktige hjemmesiden som et lite snarveisikon **3** lengst til venstre og kan åpnes med et enkelt klikk. Du kan opprette flere favorittnettsider på samme måte. Ikonet vil fortsatt ligge der når du starter nettleseren på nytt.

SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.

Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen på: komputer.no/spoeross



Hva er de merkelige Chrome-koblingene?

Noen ganger inneholder artiklene deres koblinger av typen <chrome://settings>. Hva betyr det? Er det ordentlige hjemmesider?

SVAR Når der står <chrome://> i en kobling, fører den til en innstilling i Chrome. En kobling som <chrome://settings/search> gjør det for eksempel mulig å bytte søkemotor i Chrome. Det finnes også en oversikt over disse spesialsidene. Den finner du ved å skrive <chrome://chrome-urls> i Chrome.

List of Chrome URLs

- <chrome://access-code-cast>
- <chrome://accessibility>
- <chrome://app-service-internals>
- <chrome://app-settings>
- <chrome://apps>
- <chrome://attribution-internals>
- <chrome://autofill-internals>
- <chrome://batch-upload>
- <chrome://blob-internals>
- <chrome://bluetooth-internals>
- <chrome://bookmarks>
- <chrome://bookmarks-side-panel.top-chrome>
- <chrome://browser-switch>
- <chrome://cast-feedback>
- <chrome://certificate-manager>
- <chrome://chrome>
- <chrome://chrome-signin>
- <chrome://chrome-urls>
- <chrome://compare>
- <chrome://components>
- <chrome://connection-help>
- <chrome://connection-monitoring-detected>
- <chrome://connectors-internals>
- <chrome://crashes>
- <chrome://credits>
- <chrome://customize-chrome-side-panel.top-chrome>


Når koblinger starter med <chrome://> som her, fører de til hjelpe- og innstillingssider i Chrome.




Hvordan bruke WhatsApp i nettleseren

Jeg bruker meldingsappen WhatsApp til å snakke med folk på Android-mobilen. Kan jeg også bruke tjenesten i nettleseren på en pc? Det ville vært lettere med en stor skjerm.


SVAR Det kan du så absolutt. Metoden for å åpne WhatsApp i nettleseren er likevel litt spesiell, fordi du må begynne fra mobilen. Her viser vi hvordan du går frem for å bruke WhatsApp på både mobilen og Windows-maskinen.




1 På mobilen klikker du først på WhatsApp-ikonet **1**.




2 Klikk på de tre prikkene **2**. Velg **Sammenkoblede enheter** **3**.



3 Nå klikker du på **Koble til en enhet** **4**.



4 På pc-en åpner du siden web.whatsapp.com. Rett mobilkameraet mot QR-koden **5**.



5 Nå logger du inn på kontoen, slik du ser på mobilen **6**.




6 Snart har du logget inn på kontoen i nettleseren **7** og kan bruke WhatsApp på stor skjerm.

Kan jeg se antall ord fortløpende i et dokument?

Jeg vet at Word har en funksjon som kan slås på for å få vist antall tegn og ord i dokumentet, men kan man få vist tallene permanent?


SVAR Ja, du kan se tallene i statuslinjen nederst. Her ser du hvordan:



1 I utgangspunktet finner du antall ord og tegn ved å klikke på **Se gjennom** **1** fulgt av **Ordtelling** **2**.



2 Høyreklikk på statuslinjen nederst i Word.



3 Deretter setter du hake ved **Ordtelling** **4** og **Antall tegn (med mellomrom)** **5**.



4 Dermed vises ønsket informasjon **6** fortløpende på statuslinjen nederst i Word.


Slå av Ofte brukte mapper

På Windows 10-maskinen var jeg lei av å se oversikten over Ofte brukte mapper, som vises øverst i Filutforsker. Nå har jeg valgt visningen Denne PCen, slik at jeg i stedet får mer relevante snarveier i vinduet. Det gjør man fra alternativer for Filutforsker.


Vennlig hilsen
Jørgen Bergersen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Takk for godt tips som gjenoppretter en visning som var vanlig før i tiden. Vi har faktisk inntrykk av at det er den visningen de fleste foretrekker også i dag.



1 Her ser vi visningen med **Ofte brukte mapper** **1**. Velg **Visning** **2** fulgt av **Alternativer**.



2 Velg **Denne PCen** **3** i menyen. Klikk på **Bruk** og **OK**.



3 Når du starter Filutforsker på nytt, benyttes visningen **Denne PCen** **4** med hurtigvisning av biblioteker som **Dokumenter** **5**.

LESERTIPS

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.







Er det mulig å bruke Bluetooth i flymodus?

Når jeg flyr, setter jeg Windows 10-maskinen i Flymodus, som flyselskapet krever. Det betyr også at jeg ikke kan koble til øreproppene via Bluetooth. Er det mulig å endre?


SVAR Ja, i Windows kan du opprette et unntak, slik ikke Flymodus påvirker bruken av Bluetooth. Her gjennomgår vi oppsettet.



1 Høyreklikk på startknappen **1** og velg **Innstillinger 2**.




2 Velg kategorien **Nettverk og Internett 3**.




3 I neste vindu velger du **Flymodus 4** til venstre.



4 Øverst i vinduet sørger du for at flymodus er **På 5**.



5 Slå av **Wi-fi 6** og slå **Bluetooth 7** på.





6 Du kan fortsatt aktivere flymodus **8** i handlingscenteret, med den forskjellen at du nå kan fortsette å bruke Bluetooth **9**.


En altfor kvikk mus

Musepekeren flytter seg altfor fort. Selv den minste berøring fører til voldsomme endringer i hvor på skjermen den befinner seg. Er det mulig å få musen på Windows 10-maskinen til å roe seg litt ned?


SVAR Det er det. Det er lett å endre hastigheten i Windows-innstillingene.



1 Høyreklikk på startknappen **1** og velg **Innstillinger** **2**.



2 Velg **Enheter** **3** i vinduet med Windows-innstillingene.



3 Nå velger du kategorien **Mus** **4** til venstre.



4 Dra skyveknappen under punktet **Markørhastighet** **5** til et fornuftig nivå – som regel rundt midten. Dermed blir musen betydelig roligere.

2 RASKE

Jeg har lest at det er forskjellige krav som må være oppfylt for å kunne oppgradere en Windows 10-pc til Windows 11. Kan dere gi meg en komplett liste over systemkravene som må oppfylles?

SVAR Det kan vi. Her har du en fullstendig oversikt:

- Maskinen må ha en 64-bit prosessor på minst 1 GHz og to eller flere kjerner.
- Den må ha minst 4 GB RAM og 64 GB lagringsplass.
- TPM 2.0 (sikkerhetsmodul) må være aktivert i BIOS.
- Secure Boot må være aktivert i BIOS.
- Skjermkortet må støtte DirectX 12.
- Du kan bruke programmet Windows PC Health Check på komputer.no/2518 til å sjekke om maskinen din oppfyller kravene.

Jeg har nettopp skrotet den stasjonære maskinen og kjøpt ny bærbar. Kan jeg få dvd-stasjonen fra den gamle til å virke med den bærbare maskinen?


SVAR Det kan du. Vi anbefaler at du bruker en USB-adapter som passer til stasjonen, altså SATA eller IDE. Koble USB-enden til den nye pc-en. Windows 11 vil da selv finne og installere drivere, slik at du kan bruke den som en ekstern dvd-stasjon.




Hvordan koble til et avsnitt på en nettside?

Det er ikke optimalt å koble til for eksempel en hel Wikipedia-artikkel hvis man bare vil fremheve et avsnitt. Kan det gjøres mer presist?


SVAR Det finnes faktisk en funksjon i Chrome som gjør det mulig å koble til en avgrenset tekst på en nettside. Koblingen kan åpnes i alle slags nettlesere.



1 Her er vi langt nede på en hjemmeside. Marker ønsket tekst **1**, høyreklikk **2** og velg **Kopier link til markert tekst** **3**. Koblingen kopieres og kan settes inn i for eksempel en e-post.



2 Nå kan mottakeren sette inn koblingen i sin egen nettleser **4** og trykke på **Enter**.



3 Dermed åpnes hjemmesiden med den samme teksten fremhevet **5**.


Hvordan legge oppgavelinjen øverst

Jeg har klart å få en hengende startmeny på Windows 10-maskinen! Det føles som om jeg utnytter skrivebordet langt bedre etter at jeg la oppgavelinjen øverst på skjermen. Jeg vil i hvert fall anbefale andre lesere å prøve det samme.


Vennlig hilsen
Vegard Aronsen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Takk! Bare det at man kan foreta slike tilpasninger, som dessverre ikke lar seg gjøre i Windows 11, er en av grunnene til at mange vil holde seg til Windows 10 så lenge det lar seg gjøre.



1 Høyreklikk på oppgavelinjen **1** og klikk på **Lås oppgavelinjen** **2**, slik at haken forsvinner.



2 Hold på venstre museknapp, og dra oppgavelinjen oppover **3**.



3 Et klikk på startknappen **4** gjør nå at startmenyen "henger" fra toppen av skjermen.


Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




Kan jeg se videoen i et lite vindu?

Jeg mener å ha lest at man kan få videoene i en nettleser til å vises i et lite vindu, uavhengig av hva man ellers foretar seg på maskinen. Er det mulig å få til i Edge?


SVAR I første omgang må du sørge for at muligheten er aktivert i Edge. Deretter må du klikke på en knapp i kanten av videovinduet. Her ser du hele fremgangsmåten:




1 Skriv **edge://settings** **1** i adressefeltet i Edge, og trykk på **Enter**. Skriv **Bilde i Bilde** **2**, og trykk på **Enter**.




2 Deretter slår du på skyveknappen **3** i innstillingen, slik at knappen blir blå.



3 Når du heretter ser en video i Edge, klikker du på det lille ikonet **4** nederst til høyre i rammen.



4 Dermed løsnes videoen fra nettleseren og "flyter" **5** nede til høyre i vinduet, uansett hvilken annen nettside du åpner.




5 Du avslutter miniatyrvisningen ved å klikke på krysset **6**.


Hvordan fjerne detaljer i bildet

Finnes det ikke et pc-program som gjør det mulig å fjerne uønskede detaljer i bilder? Dere har omtalt en mobilapp som løser oppgaven, men jeg vil heller bruke pc-en.


SVAR Du kan for eksempel bruke appen Bilder, som er en del av Windows. Det er den klart raskeste metoden, og den fungerer utmerket.




1 Høyreklikk på et bilde **1** i Filutforsker. Velg **Åpne i** **2** og deretter **Bilder** **3**.




2 Klikk på **Rediger** **4** øverst til venstre i vinduet.




3 Deretter velger du viskelærikonet **5**.



4 Nå ser du en sirkel på bildet. Flytt den til ønsket sted **6**, og bruk musen til å gni på området.



5 Etter et par minutter fjernes elementet automatisk fra området **7**.



6 Velg **Lagringalternativer** **8** fulgt av **Lagre som kopi** **9**. Dermed lagres det redigerte bildet.


Enkel flytting av kolonner i Excel

Først nylig fant jeg ut hvordan man flytter en kolonne til en ny plassering i Excel. Det er nemlig ikke så enkelt, og man må vite hvilket pilsymbol man må bruke for å flytte data i en kolonne til den nye plasseringen.

Vennlig hilsen
Ole-P. Fagerstrand


REDAKTØRENS KOMMENTAR

Tusen takk for godt tips. Du har unektelig rett i at det er vanskeligere enn man skulle tro. Det vil nemlig ikke fungere å bare dra i en kolonne mens man holder venstre museknapp nede. Vær for øvrig klar over at den samme metoden også fungerer for rader.




	A	B	C
1	Budsjett 2025		
2		Utgifter	Inntekter
3	Januar		
4	Februar		
5	Mars		
6	April		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

1 Marker kolonnen du vil flytte til en ny plassering, ved å klikke øverst **1**.




	A	B	C
1	Budsjett 2025		
2		Utgifter	Inntekter
3	Januar		
4	Februar		
5	Mars		
6	April		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

2 Sett markøren helt til venstre i den samme kolonnen **2**. Nå blir den et "plusstegn" med piler.




	A	B	C
1	Budsjett 2025		
2		Utgifter	Inntekter
3	Januar		
4	Februar		
5	Mars		
6	April		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

3 Hold venstre museknapp nede og dra kolonnen til den nye plasseringen **3**. Du kan dra kolonnen (med innhold) til en tom kolonne, eller erstatte data i en eksisterende kolonne.



4 Hvis det allerede ligger data på det nye stedet, vil du bli advart om at du er i ferd med å overskrive data. Klikk på **OK** **4** for å overskrive data.



5 Du kan når som helst opprette en tom kolonne, slik at du unngår å overskrive data når du flytter kolonnene. Høyreklikk på en kolonneoverskrift **5**, og velg **Sett inn** **6**.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

LESERTIPS

