

ENKELT ATT GÖRA OM WINDOWS

Nu får Windows 11 en bra start-meny

Är du trött på Start-menyn i Windows 11? Nu finns det ett smidigt program som både kan ge din Start-meny ett helt nytt utseende och dessutom flera nya smarta funktioner.



Journalist
Martin Lorentsen

När Windows 11 släpptes förändrades operativsystemet på flera sätt. En av dessa förändringar är Start-menyn, som jag aldrig har gillat.

Microsoft valde att placera menyn mitt på aktivitetsfältet, och istället för att vara till hjälp med genvägar till inställningar och bibliotek på datorn dominerades den av rekommendationer och till slumpmässiga program. För mig finns det inte ett enda program i Start-menyn som jag använder, bara genvägar till Xbox, Microsoft Store och datorns förinstallerade program, som jag aldrig använder.

Start-menyn borde vara en tydlig knutpunkt för operativsystemet, men den verkar rörig, otymplig och långt ifrån lika funktionell som de gamla Start-menyer i Windows XP och Windows 7. Lyckligtvis finns det ett

verktyg som kan förnya Start-menyn i Windows 11 och ge den en minst sagt välbehövlig uppgradering. Verktöget heter Open Shell och finns att hämta från vår webbplats. Med programmet installerat får du tre Start-menyer att välja mellan.

Menyer med fler genvägar

Den första Start-menyn som du kan växla till med Open Shell liknar den klassiska Windows 7-menyn. Här får du en tydlig lista över program och inbyggda verktyg, en sökfunktion och smidiga genvägar till en rad olika Windows-inställningar.

Det andra alternativet är en mycket enkel form av Start-meny som liknar hur den såg ut i tidiga versioner av Windows. Det du behöver presenteras i en enda kolumn med information om vad genvägarna leder till.

Open Shells sista meny kan bäst beskrivas som en kombination av den minimalistiska versionen av menyn och Start-menyn i Windows 7. Här finns genvägar till datorns program, inbyggda appar, bibliotek och en rad olika inställningar.

De alternativa Start-menyn tar dock lite tid att vänja sig vid, och du kan växla tillbaka till den ursprungliga Windows 11-menyn om du ångrar dig. Men när du väl har vant dig vid en av de nya Start-menyn lär du tycka att det är det svårt att gå tillbaka till den klumpiga menyn i Windows 11.

5 saker som Windows 11 missar i start-menyn



Visar irrelevant innehåll

När Start-menyn öppnas visas genvägar till program som valts ut av Microsoft, och de är sällan relevanta.



Avslöjar dokument

Längst ner i Start-menyn visas de dokument du öppnade senast, vilket kan avslöja hemliga filer om andra använder din dator.



Har för få genvägar

Menyn har inte tillräckligt med genvägar, och du måste klicka dig igenom många undermenyer för att komma till det du behöver.



Svår att tyda

Det är oklart var man hittar inställningar, Windows-verktyg och Kontrollpanelen eftersom genvägarna är dolda bakom ikoner som är svåra att förstå.




Innehåller reklam

Under Rekommenderat kan Microsoft ibland att placera annonser för sina egna program som Outlook eller Copilot, som de vill att du ska använda.




Start-menyn i Windows 11 är rörig, men ett nytt program förändrar det. Nu kan du välja mellan tre attraktiva nya start-menyer.



En enkel meny med två kolumner



Start-menyn från Windows 7



En minimalistisk Start-menü



Open Shell

Omforma Start-menyn och andra delar av Windows helt och hållet.




Språk
Engelska

Fungerar med
Windows 11 och 10


Hämta programmet på:
pctidningen.se/2520

Så byter du Start-menyn


Med Open Shell kan du ersätta Start-menyn i Windows 11 med en ny. Du kan välja mellan en meny som liknar Start-menyn i Windows 7, en minimalistisk meny och en enkel Start-menyn med två kolumner. Vi visar hur du väljer den senare.




1 Hämta Open Shell och installera programmet. Högerklicka på Start-knappen **1** i aktivitetsfältet. Du ser nu en annan högerklicks meny än den vanliga. Välj **Inställningar 2**.



2 Open Shells huvudmeny öppnas. Klicka på kategorin **Start Menu Style 3** långt upp i programfönstret.



3 Välj mellan de tre olika Start-menyer. Här väljer vi menyn med namnet **Classic with two columns 4**. Klicka i cirkeln **4** vid menyn så att den markeras.




4 Klicka på **OK 5** och Start-menyn ändras. Nu öppnas den nya Start-menyn när du klickar på Start-knappen eller trycker på Windows-tangenten på tangentbordet.

Så bra blir din nya meny

Utvalda verktyg
Genvägar till inbyggda verktyg och dina mest använda program.

Sök efter filer
I sökfältet kan du söka efter filer, inställningar och program.




Hitta biblioteken
Här hittar du genvägar till datorns bibliotek.

Öppna inställningar
Du kan snabbt ta dig till Kontrollpanelen och övriga inställningar i Windows.


Se alla program
Om du klickar här visas en lista över alla program på datorn. Klicka på ett program för att öppna det.

Använd två olika start-menyer


Om du emellanåt har nytta av den ursprungliga Start-menyn i Windows 11 kan du ställa in Open Shell så att den gamla Start-menyn öppnas när du trycker på Windows-tangenten på tangentbordet, medan den nya Start-menyn öppnas när du klickar på Start-knappen.




1 Om du vill ha två olika Start-menyer ska du börja med att högerklicka på Start-knappen i Windows **1**. Välj **Inställningar** **2** i menyn som öppnas.



2 Det öppnar Open Shells inställningar. Klicka på fliken **Controls** **3**.



3 Bläddra ner till **Windows Key opens:** och markera **Windows Start Menu** **4**.




4 Klicka på **OK** **5**. Nu kommer den ursprungliga Start-menyn för Windows 11 att öppnas med Windows-tangenten, och den nya när du klickar på Start-knappen.

Om du vill gå tillbaka till den ursprungliga menyn

Om du ångrar dina ändringar eller saknar den ursprungliga Start-menyn från Windows 11 finns det inte någon knapp i Open Shell som automatiskt lägger tillbaka den gamla Start-menyn.

Istället måste du avinstallera Open Shell. Det görs enklast med Windows inbyggda verktyg för att ta bort program från datorn.



1 I Windows sökfält skriver du **Installerade appar** och trycker på **Retur**. Du nu har öppnat Windows verktyg för att ta bort program från datorn. Bläddra ner till **Open-Shell** och klicka på de tre punkterna **1** vid namnet. Klicka på **Avinstallera** **2** följt av **Avinstallera** igen i fönstret som öppnas. Följ sedan bara guiden som öppnas så avinstalleras programmet.