

Uret fra Windows 7

Når du klikker på uret i Windows 11, åbner der normalt blot en kalender. Nu vises der også et ur og ugens dag – ligesom i Windows 7.

Proceslinjen fra Windows 10

På denne Windows 11-pc er proceslinjen skiftet ud med den gamle fra Windows 10, og åbnede programmernes navne bliver vist i stedet for, at det kun er ikonerne.

Startmenuen fra Windows 11

På Windows 11-pc'en her har vi valgt at beholde startmenuen, som den er i styresystemet.

Inden du går i gang

Når du bruger ExplorerPatcher til at tilpasse Windows, er der særligt to ting, du skal være opmærksom på:

Programmet laver justeringer dybt i Windows. Derfor vil nogle antivirusprogrammer advare dig, når ExplorerPatcher installeres, men du kan dog trygt sige ja til at køre programmet.

Desuden kan den kommende "24H2"-opdatering til Windows 11 betyde, at nogle af de tilpasninger, vi beskriver i artiklen, ikke virker længere. Det forventes nemlig, at Microsoft snart vil begrænse, hvilke ændringer værktøjer som ExplorerPatcher må lave. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside, hvor du henter ExplorerPatcher.



FRA STARTMENU TIL PROCESLINJE:

Byg din helt egen udgave af Windows

Programmet ExplorerPatcher gør det muligt at skifte mellem udseende og funktioner fra forskellige versioner af Windows, så du kan vælge din helt egen stil.



Journalist
Martin Lorentsen

Da Windows 11 blev lanceret, var vi flere, der rynkede på næsen over det nye udseende. Meget af det, vi havde vænnet os til i Windows 10, og som vi egentlig var ganske glade for, så nu både anderledes ud og virkede ikke helt

som før. Fx er højreklikmenuen blevet lavet fuldstændig om, så flere menu-punkter nu gemmer sig bag kryptiske grafikker og undermenuer. Proceslinjen er desuden blevet centreret, søgefeltet blevet til en søgeknop, og startmenuen, der har fået nyt udseende og ny funktionalitet, åbner nu pludselig i midten af skærmen.

Der er dog intet usædvanligt ved, at Windows får en overhaling i ny og næ. For hver eneste gang Microsoft

har lanceret en ny udgave af Windows, har styresystemet også fået nyt udseende og nye funktioner.

Men det er ikke altid, at nyt er bedre, og hvis du også savner noget fra de gamle versioner af Windows, bliver du glad for programmet ExplorerPatcher. Med programmet kan du tilpasse styresystemet og tilføje forskellige elementer fra tidligere versioner af Windows. Det betyder blandt andet, at du kan få den gamle højreklikmenu og proceslinje til Windows 11.

Massevis af muligheder

Explorer Patcher, som du henter gratis på vores hjemmeside, giver dig næsten uoverskueligt mange muligheder for at bygge dit eget Windows-styresystem. På få sekunder kan du fx lave udseendet af menuerne nederst til højre i proceslinjen om, så grafikkerne, der viser lydstyrke, batterikapacitet og klokkeslæt ser ud som i Windows 7. Og hvis du har Windows 11 og savner startmenuen fra Windows

10, kan du med et par klik få den gamle startmenu tilbage.

Ganske vist kan du i menuen Indstillinger i Windows allerede lave styresystemet om på et væld af måder uden at bruge et program. Men det er kun de indstillinger, som Microsoft har vurderet er vigtige for dig, du kan justere på den måde.

De mere omfattende indstillinger kan kun ændres, hvis der rettes i registreringsdatabasen, og det er ikke noget, man bare lige gør. Registreringsdatabasen er nemlig en kompliceret samling data, hvor du skal vide nøjagtig, hvad du foretager dig, så styresystemet ikke tager skade. Det er disse avancerede indstillinger, som ExplorerPatcher hjælper med at håndtere. Du skal bare sætte flueben og klikke på de rigtige knapper, så klarer programmet alt det besværlige arbejde. Og skulle du fortryde ændringer, du laver med programmet, er det let at vende tilbage til styresystemets originale indstillinger.





ExplorerPatcher

Byg dit helt eget styresystem ved at blande udseende og funktioner fra forskellige udgaver af Windows sammen.

Sprog
Engelsk

Virker med
Windows 10 og 11


Hent programmet på vores hjemmeside:
komputer.dk/2410




Windows 11

Lav proceslinjen om til en ældre version

Med ExplorerPatcher kan du få proceslinjen i Windows 11 til at minde om den gamle fra Windows 10.



1 Hent først ExplorerPatcher fra vores hjemmeside, og installer programmet. Højreklik et vilkårligt sted på proceslinjen **1**, og klik på menu-punktet **Egenskaber** **2**.




2 ExplorerPatcher er åbnet. Til venstre ser du en oversigt med alle de kategorier i Windows, du kan justere. Vælg med et klik kategorien **Taskbar** **3**, som er det engelske ord for proceslinje. Klik så på feltet **Taskbar style*: Windows 11** **4**.


Windows 11

Vis navne i stedet for ikoner

Du kan tilpasse proceslinjen yderligere, så du får navnene på dine åbne programmer vist i stedet for blot ikoner.




1 Til at begynde med højreklikker du et sted på proceslinjen **1**, og vælger **Egenskaber** **2**.




2 Du har åbnet ExplorerPatcher. Sørg først for, at du har klikket på kategorien **Taskbar** i oversigten til venstre, og klik på **Combine taskbar icons on primary taskbar** **3**.


Før




Efter




Du kan lave proceslinjen om, så den ikke længere er placeret i midten, og flere af knapperne får det samme udseende, som de har i Windows 10.




3 Klik på punktet **Windows 10** 5 i menuen, der åbner, for at vælge proceslinjen fra Windows 10.




4 Visse ændringer i programmet kræver en genstart af Stifinder, før de træder i kraft. Klik derfor på punktet **Restart File Explorer** 6.




5 Efter få sekunder er proceslinjen lavet om, og den ligner fremover proceslinjen fra Windows 10.



3 I den menu, der er åbnet, skal du klikke på **Never combine** 4.



4 Navnet på åbnede programmer bliver nu vist i proceslinjen i stedet for kun ikoner. Fx kan du se, at du har valgt **Dokumenter** 5 i Stifinder. Normalt er det kun Stifinders ikon, der vises i proceslinjen.




Du kan bruge startmenuen fra Windows 10 med de velkendte fliser i Windows 11.




Skift til en anden startmenu


Med ExplorerPatcher kan du nemt få startmenuen fra Windows 10 med den overskuelige programliste og de dynamiske fliser, selv om du bruger Windows 11.




1 Begynd med at højreklikke et sted på proceslinjen **1**, og klik på menupunktet **Egenskaber 2**.



2 Du har åbnet ExplorerPatcher. Til venstre i programmet skal du vælge kategorien **Start menu 3**.




3 Øverst klikker du på punktet **Start menu style*: Windows 11 4** og vælger **Windows 10 5** i den menu, der åbner.




4 Klik på **Restart File Explorer 6** for at bekræfte ændringen. Der går efterfølgende et par sekunder, før startmenuen skifter.

Før



Den noget mere gennemskuelige højreklikmenu fra Windows 10 kan du nemt få på din Windows 11-pc.


Efter




Windows 11

Få en bedre højreklikmenu


Hvis du savner den gamle højreklikmenu fra Windows 10, kan du få den som standard på din Windows 11-pc takket være ExplorerPatcher.




1 Til at begynde med højreklikker du et sted i proceslinjen 1 og klikker på punktet **Egenskaber** 2.



2 ExplorerPatcher er åbnet. Klik på kategorien **File Explorer** 3, yderst til venstre i programvinduet.



3 Klik på punktet **Disable the Windows 11 context menu** 4, så der kommer et flueben.




4 Klik på **Restart File Explorer** 5, og du får højreklikmenuen fra Windows 10 som standard.




Vælg de gamle Windows-grafikker


Du kan pifte udseendet i Windows 10 op med grafikker fra Windows 7. Det gælder fx uret og batteriet nederst til højre på proceslinjen.




2 ExplorerPatcher er nu åbnet. Klik på kategorien **System tray** **3** yderst til venstre i vinduet.




3 Det er udseendet for netværk, lyd, ur og batteri **4**, du kan lave om. Klik fx på **Clock** for at lave urets udseende om.




1 Først skal du højreklikke et vilkårligt sted i proceslinjen **1** og vælge punktet **Egenskaber** **2** i højreklikmenuen, der åbner.



4 Der åbner en menu. Klik på menupunktet **Windows 7** **5**. Ændringen træder straks i kraft.




5 Grafikken for uret ser nu ud som i Windows 7 **6**. Vil du lave om i flere grafikker, fx lyden og batteriet, klikker du blot på henholdsvis **Sound** og **Battery**, og gentager processen.




Skift til et moderne udseende


Kan du ikke få Windows 11, kan du også bruge ExplorerPatcher til at få Windows 10 til at minde om det nye styresystem.




1 Det første, du skal gøre, er at højreklikke et tilfældigt sted på proceslinjen **1**. Derefter klikker du på menupunktet **Egenskaber 2**.




2 Sørg for, at du er klikket ind under kategorien **Taskbar** yderst til venstre i programmet. Klik på punktet **Start button style*: Windows 10 3**, og vælg **Windows 11 4**.



3 Først skal du ændre placeringen af proceslinjen, så den centrerer ligesom i Windows 11. Klik på punktet **Primary taskbar alignment 5**, og vælg **Centered 6**.



4 Startmenuen skal også laves om, så den minder om Windows 11. Klik på kategorien **Start menu 7**. Sørg for, at **Center (default) 8** er valgt ud for **Position on screen**. Klik derefter på **Corner preference 9**, og vælg **Rounded corners, floating menu 10**.



4 Til sidst klikker du på **Restart File Explorer 11**. Proceslinjen og startmenuen skifter udseende, så de minder om Windows 11 med en central placering og afrundede hjørner.

