




Bli varslet med lyd om ny e-post


Jeg bruker gratisversjonen av Microsoft Outlook, som dekker behovet for e-post og kalender, men jeg går til tider glipp av varsler. De vises på skjermen, men noen ganger går de likevel under radaren. Kan man ikke

bli varslet med et lydsignal, slik at jeg ikke går glipp av viktig e-post?


SVAR Jo, og den muligheten finnes faktisk i Outlook-programmet. Her viser vi hvor du finner innstillingen.



1 Skriv **outlook** **1** i søkefeltet. Klikk på **Outlook (new)** **2**.



2 Klikk på tannhjulikonet **3** øverst i vinduet.



3 Velg **Generelt** **4** og deretter **Varsler** **5**.



3 Først må du passe på at den øverste bryteren **6** er på.



5 Bla litt nedover. Ved **E-post** **7** klikker du på pilen **8**.



6 Ved **Spill av lyd** **9** slår du på bryteren **10**. Klikk på **Lagre** **11**.




Hvorfor blir jeg blokkert av Google?

Når jeg søker på Google, blir jeg møtt med en melding om at tilgangen er blokkert på grunn av "uvanlig trafikk på nettverket". Kan det ha noe med VPN-programmet CyberGhost å gjøre?

SVAR Det kan det så absolutt. Google har registrert "ulovlig" atferd fra den IP-adressen du

er omdirigert til av VPN-programmet. Ikke alle som bruker VPN-tjenester har rent mel i posen, og for Google ser du ut til å komme fra samme avsenderadresse som disse. Den beste løsningen er å slå av CyberGhost midlertidig så lenge du benytter Google-tjenestene. Her forklarer vi hvordan det foregår i praksis.



1 Klikk først på den lille pilen **1** ved meldingsfeltet i Windows. Deretter klikker du på ikonet **2** for CyberGhost.



2 Her ser du at du er koblet til via VPN **3**. Klikk på fra-koblingsknappen **4** for å bryte forbindelsen. Nå bør ikke lenger Google oppfatte tilkoblingen som usikker, ettersom du igjen er tilbake på din opprinnelige IP-adresse. Du kan slå VPN på igjen på samme sted når du har behov for det. Lignende problemer kan oppstå også med andre VPN-programmer og løses på samme måte.

SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.

Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen til: komputer.no/spoeross



Hvor er Bitlocker-nøkkelen?

Under en oppdatering av Windows Pro fikk jeg meldingen: "Oppgi Bitlocker-nøkkelen". Jeg vet at det er en form for avansert sikkerhet, men jeg har aldri fått noen slik nøkkel, kode eller passord. Hvor finner jeg den?

SVAR Det skjer dessverre litt for ofte at vanlige pc-brukere opplever det du beskriver. Heldigvis kan du som regel finne Bitlocker-koden på Microsoft-kontoen, som du kan gå inn på via nettleseren.

Nøkkel-ID	Gjenopprettingsnøkkel
972ABE6D	1 635316-664796-107646-608971-240790-019162-628089-543004
2BE4AE0B	389851-380182-394075-137511-321893-659098-419254-203588
A3A2A96E	140008-034342-246290-709566-261217-381183-168630-154264
	672540-162646-429506-


1 Gå til <https://aka.ms/myrecoverykey> og logg inn. Nå vises gjenopprettingsnøkkelen **1** som en 48-sifret kode. Den kan du oppgi for å låse opp maskinen.




Hvor mange bilder har jeg i Google Foto?

Jeg har etter hvert mengder av bilder liggende i Google Foto på Google-kontoen, men nøyaktig hvor mange har jeg aldri klart å finne ut. Må jeg virkelig laste ned samtlige for å finne det nøyaktige antallet?


SVAR Man skulle tro at dette var et spørsmål det er lett å finne svar på, men det har vist seg å være overraskende vrient. Åpner man Google Foto i nettleseren, er det nemlig ikke umiddelbart klart hvor mange bilder du har der (bare hvor stor plass de tar). Derimot har vi funnet en løsning på hvordan det lar seg gjøre med Gmail-appen på mobilen. Her ser du hvordan.




1 Først velger du Gmail-appen **1** på mobilen.




2 Trykk på **Skriv ny** **2** som når du skal skrive en ny e-post.




3 Trykk på vedleggsikonet **3** øverst til høyre.



4 Velg **Legg ved en fil** **4**, som om du vil legge ved alle bildefilene i e-postmeldingen.



5 Finn **Foto**-appen **5** i oversikten. Nøyaktig hvor den ligger varierer fra mobil til mobil.



6 Nå får du vite nøyaktig hvor mange bilder **6** du har i Google Foto, og kan lukke appen.




Brave har overtatt snarveiene

Etter at jeg installerte nettleseren Brave på Windows 11-maskinen, har alle html-filene fått et hissig rødt løveikon i stedet for det velkjente Firefox-ikonet. Er det mulig å reversere endringen?

SVAR Problemet skyldes at du under installering av Brave har fått satt den opp som ny standardnettleser på maskinen. Derfor har Brave overtatt åpningen av filer som .html, men det er en enkel sak å endre til den tidligere innstillingen.




1 Skriv **standarddapper** i søkefeltet til Windows 11. Klikk på **Standarddapper**.




3 Nå vises det nåværende standardprogrammet, **Brave**. Klikk på programmet.

Brave og guide finner du på komputer.no/2419



2 Oppgi filtypen for de nettfilene som er tatt over av Brave, altså **html**. Klikk på resultatet.



4 Klikk på programmet du vil bruke som standard, for eksempel **Firefox**. Klikk på **Angi standard**. Nå erstattes løveikonene av Firefox-ikoner.


Slik får jeg bedre oversikt i Filutforsker

Jeg har tenkt over at jeg aldri bruker menyen Hurtigtilgang til venstre i Filutforsker. Det eneste jeg bruker i panelet, er bibliotekene som ligger langt nede i vinduet. Ved å slå sammen Hurtigtilgang permanent, har jeg fått bedre oversikt og raskere tilgang til ting jeg faktisk har bruk for.


Vennlig hilsen
John Thoresen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Dette er et godt hverdagstips som det tar ti sekunder å gjennomføre, og som vil hjelpe oss i lang tid fremover. Filutforsker husker nemlig innstillingen, slik at menyen forblir sammenslått til du eventuelt endrer den igjen.



1 Klikk på den lille pilen ved **Hurtigtilgang** til venstre i utforskervinduet.



2 Dermed tar menyen **Hurtigtilgang** mindre plass, og du har lettere tilgang til de andre elementene.

LESERTIPS


Har du et tips, kan du sende en e-post til tips@komputer.no. Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie. For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.




Hvordan lage et personlig ikon?

Dere hadde en gang et program til å lage personlige ikoner, som man kunne bruke på mappene i Windows. Er det fortsatt mulig å lage et ikon basert på et fotografi?


SVAR Ja, men hvis et bilde skal kunne brukes som ikon, må det konverteres til formatet ICO. Det letteste er å bruke en nettseneste til dette, og resultatet blir best hvis bildet er kvadratisk.




1 Åpne convertico.com i en nettleser, og klikk i det store feltet **1**. Deretter velger du den png-filen du vil konvertere til et ikon.




2 Filen konverteres til ICO. Klikk på nedlastingspilen **2**, så lagres den tilpassede filen på pc-en.




3 Åpne Filutforsker og høyreklikk på mappen **3** du vil bruke ikonet på. Velg **Egenskaper** **4**.



4 Velg fanen **Tilpass** **5** og deretter **Endre ikon...** **6**.



5 Klikk på **Bla gjennom...** **7**, og velg ICO-filen i utforservinduet som åpnes. Avslutt med **OK** og **Bruk** og til slutt **OK** i det store vinduet.




6 Nå er ikonet **8** knyttet til mappen, slik at det er lettere å skjelne den fra de øvrige mappene.


All e-post er borte fra Outlook

Ved en feil fikk jeg slettet e-postprogrammet, som er Outlook fra kontorpakken Microsoft 365. Da jeg hadde installert det på nytt, var mange av e-postene borte, nemlig dem som lå i mapper merket "lokale mapper". Er det likevel mulig å finne og gjenopprette dem?


SVAR Du kan være så heldig at de fortsatt ligger i en mappe på maskinen. Det kan du finne ut ved å prøve å importere datafilen på nytt fra standardmappen i Outlook, slik du ser det her:




1 Åpne Outlook på pc-en. Klikk på **Fil** **1** i menylinjen øverst.



2 Klikk på **Kontoinnstillinger** **2** og på **Kontoinnstillinger...** **3** igjen.



3 Velg fanen **Datafiler** **4**, og klikk på **Legg til...** **5**.



4 Dermed åpnes et utforskervindu. Marker datafilen av typen **.ost** **6**, og klikk på **OK**. Da bør all e-post lastes inn på nytt, hvis den fortsatt finnes.

2 RASKE

Jeg vurderer å bytte til LibreOffice, som dere anbefaler. Men hva med alle Word-dokumentene? Kan jeg åpne og redigere dem i LibreOffice Writer?

SVAR Det kan du helt klart. LibreOffice-programmene leser alle filtyper som du hittil har benyttet i Office-pakken til Microsoft.

Dere skrev nettopp at Microsoft Office koster 1890 kroner. Men jeg fant en registreringsnøkkel til noen få hundrelapper på nettet, og den fungerer aldeles glimrende. Hva er forklaringen?

SVAR Det stemmer at det er mulig å kjøpe billigere tilgang til Office-pakkene enn det Microsoft selv tilbyr. Selskapene som selger nøklene har som regel fått tak i dem med ufine metoder, og du bør være klar over at det er stor fare for at den kjøpte nøkkelen slutter å virke før eller senere.

Plutselig ligger programmet Outlook (Classic) på maskinen. Hva er det?

SVAR Det er Outlook fra kontorpakken 365 som har fått nytt navn. Bortsett fra det er programmet det samme. Gratisversjonen av Outlook heter nå Outlook (new).






Last ned KMPlayer fra
komputer.no/2419




Video opp ned

Jeg tok opp en video med mobilen og har lastet den inn på Windows-maskinen. For sent oppdaget jeg at klippet er tatt opp med mobilen opp ned. Hvordan viser jeg den riktig vei på pc-skjermen?


SVAR Det ordner du lett med den utmerkede mediespilleren KMPlayer, som vi har skrevet om tidligere. I KMPlayer kan du snu visningen 180 grader, slik at du kan se videoen riktig vei.



1 Installer KMPlayer på pc-en, og åpne programmet. Åpne videoen via **File**-menyen. Høyreklikk et sted i videoen **1**, og velg **View** **2**.



2 Deretter velger du **Rotate** **3** langt nede i den nye menyen.



3 Til slutt klikker du på meny-punktet **Flip Image** **4**. Dermed snus videofilmen opp ned, og altså riktig vei.


Rask justering av lysstyrken i Windows 10

Godt skjult i Windows 10-innstillingene finnes en knapp til å justere lysstyrken på skjermen, men nylig fant jeg også ut at det er en lignende skyveknapp i handlingssenteret. Det gjør det litt raskere å endre lysstyrken.


Vennlig hilsen
Petter Nordal

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Mange takk for tipset. Det er mange måter å justere lysstyrken på, men vi tror den du peker på er den enkleste. Bare vær klar over at akkurat denne måten å justere på kun virker i Windows 10.



1 Klikk først på ikonet **1** lengst til høyre på oppgavelinjen i Windows 10.



2 Under de øvrige innstillingene ligger også knappen **2** til å endre lysstyrken.

LESERTIPS

Har du et tips, kan du sende en e-post til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




En utilgjengelig minnepinne




Jeg har en minnepinne som ifølge Windows må formateres. Når jeg prøver på det, viser det seg at det ikke er mulig fordi minnepinnen er skrivebeskyttet. Hvordan fjerner jeg skrivebeskyttelsen?


SVAR Symptomene du beskriver pleier dessverre å tyde på at minnepinnen er ødelagt. Du kan likevel prøve å bruke Diskbehandling i Windows for å se om du kan fjerne den eksisterende partisjonen og opprette en ny. Metoden virker i Windows 10 og 11.




1 Høyreklikk på startknappen **1**, og velg **Diskbehandling** **2**.




2 Finn minnepinnen i oversikten **3**, høyreklikk på partisjonen **4** og velg **Slett volum...** **5**.



3 Klikk på **Ja** **6** for å bekrefte at du vil slette alt på minnepinnen.



4 Hvis du klarer å fjerne den skadde partisjonen, høyreklikker du på den ikke-allokerte plassen **7** og velger **Nytt enkelt volum...** **8**. Følg veiviseren. Har du flaks, kan det tenkes at du får liv i minnepinnen på denne måten.




Last ned Ashampoo Slideshow Studio fra
komputer.no/2419




Hvordan slipper jeg overganger?

Jeg har brukt programmet Ashampoo Slideshow Studio en stund og er stort sett kjempefornøyd. Derimot har jeg blitt litt lei av overgangene som brukes mellom bildene, og vil gjerne fjerne dem, men det er visst lettere sagt enn gjort. Kan dere hjelpe?


SVAR Det er dessverre ikke mulig å fjerne overganger når visningen først er opprettet. Derfor må du starte forfra og la være å bruke overgangene når du lager visningene.




1 Åpne Ashampoo Slideshow Studio, og velg **Nytt enkelt prosjekt** **1** når du kommer til dette vinduet.




2 Velg et egnet fargetema **2**, og klikk på **Neste**.



3 I dette vinduet velger du **Freestyle** **3**. Klikk på **Neste**.




4 Ved **Overganger** **4** klikker du på **Tilfeldig**-knappen **5**.



5 Bla helt ned i listen, og velg **Ingen** **6**.



6 Gjør det samme i menyen **Ken Burns** **7** nedenfor, og klikk på **Neste**.



7 Nå er du klar til å velge bilder **8** og kan jobbe videre med lysbildevisningen uten overganger.

Enda enklere markering i Word

I nummer 14/2024 skrev dere om å markere forskjellige tekstmengder i Word: En linje, et avsnitt og hele teksten. Tipsene fungerer fint, men det kan gjøres enda enklere ved å plassere markøren på venstre side og klikke en, to eller tre ganger avhengig av hva som skal markeres.

Vennlig hilsen
Linda Sørensen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Takk for tipset! Du har rett i at ett, to eller tre klikk endrer hvordan tekst markeres i Word. Her viser vi hvordan man bruker denne måten til å markere på.

1 Hvilket SD-kort bør jeg velge?

En av forskjellene på SD-kort i dag er antall kontaktpunkter. Mange nye, raske kort har to rader med kontaktpunkter på baksiden, mens eldre kort bare har én rad.

Det gjør at de (i utgangspunktet) er raskere enn kort med én rad, fordi de kan lese og skrive data raskere.

Slik ser du forskjell på SD-kort

Hvis det står romertall I på forsiden av kortet, betyr det at det kun er én rad med kontaktpunkter, mens II betyr at det er to rader.

På bildet nedenfor kan du se hvordan de to kortene ser ut bakfra, der det er tydelig at det enten én eller to rader med kontakter.

1 Åpne et Word-dokument. Sett markøren i begynnelsen av teksten **1**.

2

3 Hvilket SD-kort bør jeg velge?

En av forskjellene på SD-kort i dag er antall kontaktpunkter. Mange nye, raske kort har to rader med kontaktpunkter på baksiden, mens eldre kort bare har én rad.

Det gjør at de (i utgangspunktet) er raskere enn kort med én rad, fordi de kan lese og skrive data raskere.

Slik ser du forskjell på SD-kort



2

Klikk en gang i margen **2**.
Da markeres én linje **3**.

4

Hvilket SD-kort bør jeg velge?

5 En av forskjellene på SD-kort i dag er antall kontaktpunkter. Mange nye, raske kort har to rader med kontaktpunkter på baksiden, mens eldre kort bare har én rad.

Det gjør at de (i utgangspunktet) er raskere enn kort med én rad, fordi de kan lese og skrive data raskere.

Slik ser du forskjell på SD-kort

Hvis det står romertall I på forsiden av kortet, betyr det at det kun er én rad med



3

Klikk to ganger i margen **4**, så markeres det aktuelle avsnittet **5**.

6

Hvilket SD-kort bør jeg velge?

En av forskjellene på SD-kort i dag er antall kontaktpunkter. Mange nye, raske kort har to rader med kontaktpunkter på baksiden, mens eldre kort bare har én rad.

Det gjør at de (i utgangspunktet) er raskere enn kort med én rad, fordi de kan lese og skrive data raskere.

Slik ser du forskjell på SD-kort

Hvis det står romertall I på forsiden av kortet, betyr det at det kun er én rad med



4

Klikk tre ganger i margen **6**, og hele dokumentet **7** markeres.

Har du et tips, kan du sende en e-post til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

