

BYD GÆSTER VELKOMMEN FRA ALLE ENHEDER:

Gør din nye hjemmeside god til mobiler

WebSite X5 kan automatisk tilpasse din hjemmeside, så den tager sig ligeså godt ud på pc som på mobiltelefoner og tablets.

LAV DIN EGEN FLOTTE HJEMMESIDE

DEL 1:

I første afsnit af kurset i at bygge din egen hjemmeside kommer du godt i gang med Website X5 og får oprettet din første side.

DEL 2:

I andet afsnit skal du lægge tekst og billeder på din nye hjemmeside og gøre siden egnet til visning på både pc'er, mobiler og tablets.

DEL 3:

Til sidst køber du plads på et webhotel og lægger din færdige hjemmeside på nettet, så alle kan se den.



Journalist
Henning Rasmussen

Engang kunne man som webdesigner tage for givet, at når besøgende strømmede til ens hjemmeside, foregik det fra en ganske almindelig pc, ofte en stationær af slagsen i hjemmet. I dag kommer det meste internettrafik fra mobiltelefoner og tablets, og det stiller nye krav til hjemmesiderne.

Skiftet fra pc til mobile enheder betyder nemlig, at din hjemmeside automatisk skal kunne tilpasse sig selv efter skærmstørrelsen på den enhed, man besøger hjemmesiden fra.

Hvis hjemmesiden ikke gør det, skal de besøgende rulle fra side til side, når de læser tekst og kigger på billeder, og så kommer de næppe igen. Det kaldes med et engelsk udtryk for *responsive design*, når hjemmesiden selv kan tilpasse sig, og det er WebSite X5 naturligvis i stand til at klare for dig, da alle programmets 50 skabeloner tager sig lige så godt ud på

telefon som på pc'ens større skærm. I dette afsnit af vores hjemmesidekursus viser vi, hvordan du indstiller hjemmesiden til optimal visning på alle enheder. Du kan også se, hvordan du skifter skabelonens indhold, så hjemmesiden kommer til at rumme dine egne tekster og billeder. Det er ganske nemt både at rette i skabelonens allerede indsatte tekster og oprette helt nye tekstfelter, så hjemmesiden kommer til at rumme alle de informationer, du ønsker.

Til sidst er det tid til at nyde frugten af det foreløbige arbejde. Med WebSite X5's indbyggede browser er det muligt hele tiden at se det færdige resultat, mens du arbejder på siden, så du er sikker på, at det tager sig ud, som du havde forestillet dig det.








Din hjemmeside kan selv tilpasse indholdet af tekst og billeder, så det ser ligeså godt ud på både pc'er, telefoner og tablets.

TIP!

Lad dig inspirere af eksperterne

Man må naturligvis ikke kopiere andres originale arbejde, men du må gerne lade dig inspirere af dygtige designeres kreativitet og måde at bygge hjemmesider på. Tag derfor et kig på hjemmesider, som du selv holder af at besøge, og notér dig hvordan de har bygget deres menuer og har strikket hjemmesiden sammen på en måde, så man får lyst til at vende tilbage igen.





WebSite X5 Go 2024

WebSite X5 gør det nemt at designe flotte hjemmesider takket være de 50 indbyggede skabeloner.

Sprog
Dansk

Virker med
Windows 10 og 11


Hent programmet på vores hjemmeside:
komputer.dk/2420




VIGTIGT!
Registrér dig
senest den
28/2 2025

Skift topbillede på dine sider


I top og bund på mange af de indbyggede hjemmeside-skabeloner er der allerede sat et billede ind, som passer til temaet. Start derfor med at ændre disse billeder til dine egne.




1 Start WebSite X5 Go og klik på **Åbn** **1** fra menuen i venstre side. Klik på din gemte skabelon **2**, som du arbejdede på sidst.




2 Klik på **Kort Opretelse** **3** for at se hjemmesidens såkaldte site-map. Dobbeltklik nu på hovedsiden **4** eller en underside **5**, som du ønsker at arbejde videre med.




3 På mange af skabelonerne ligger der øverst på hjemmesiden et titel-element **6**. Det redigerer du ved at klikke på knappen i toppen **7**.



4 Du skifter skabelonens standardbillede ved at klikke på mappeikonet **8**.




5 Vælg nu et nyt billede fra din harddisk **9** og klik på **Åbn** **10**.




6 Nu er dit eget billede sat ind, og du kan se en forhåndsvisning af det i bunden **11**. Klik på **OK** for at gemme og lukke siden.

Skriv dine egne tekster


Du kan nemt overskrive standardteksterne på dine hjemmesider og oprette helt nye tekstfelter, så der er plads til alt det, du ønsker at fortælle.




2 I mange tilfælde står der tekst i flere størrelser, fordi der er indsatte citater **3**. Nu skal du blot slette standardteksten og skrive den tekst **4** du ønsker skal stå på din hjemmeside. Klik på **OK**, når du er færdig.




4 Du kan selv bestemme, hvordan hjemmesiden generelt viser tekster ved at vælge **Skabelon 6** og klikke på **Tekst stil 7**.



5 Vælg et tekstelement på hjemmesiden **8**. Nu kan du ændre tekstfarve **9**, skrifttype **10** og skriftstørrelse **11**. Ændringerne træder straks i kraft, når du klikker på **OK**.



1 Klik på **Kort Oprettelse 1** og dobbeltklik på en hjemmeside. Du redigerer tekstfelterne på siden ved at dobbeltklikke på dem **2**.



3 Hvis der i skabelonen er indsatte billeder som her, skal du dobbeltklikke på billedfeltet **5** for at redigere det enkelte billede.


TIP!

Gør hjemmesidens tekst nem at læse


Husk, at besøgende på din hjemmeside vil læse alle dine guldorn på enten en lille mobilskærm eller en glimrende og stor computer-skærm. Derfor bør du være varsom med at oprette for meget hvid tekst på sort baggrund, der kan være svært at læse. Du bør også helst vælge en skrifttype, som er nogenlunde neutral i sin udformning og altså ikke er udført med unødvendige krummelurer.

Gør hjemmesiden velegnet til mobilvisning


Med WebSite X5 kan du oprette hjemmesider i 'responsivt design', der betyder at siden selv tilpasser indholdet efter størrelsen på den skærm du besøger den fra. Funktionen slås nemt til for din hjemmeside.




1 Klik på **Skabelon** **1** i menuen i venstre side og vælg **Responsive Design** **2**.




2 Sørg for at **Skalerbart site** **3** er valgt. Det betyder, at hjemmesiden tilpasser sig efter skærmstørrelsen på de besøgendes enheder.



3 Hjemmesiden genkender enheder, baseret på det antal pixels deres skærme kan vise i bredden. Grænsen mellem en tablet og en pc er fx 1150 pixels **4**. Klik på **Rediger...** **5**.



4 Nu kan du selv vælge et antal pixels, som skærmen på en pc skal vise **6**, før hjemmesiden skifter fra mobil- eller tabletvisning til pc-visning. Klik på **OK** **7**.



5 I toppen af vinduet kan du se de forskellige typer enheder, som hjemmesiden automatisk kan skifte visning mellem **8**.


TIP!

Giv hjemmesiden en stresstest


Når du klikker på Gennemse for at se resultatet af dine anstrengelser i den indbyggede browser, er det en god anledning til at kigge siden grundigt efter i sømmene. Afprøv derfor nidkært alle menuer, nærlæs tekster og rul op og ned på dine hjemmesider. Hvis noget ikke klarer denne test, kan du sætte ind på et tidligt stadie og rette sagerne, inden du publicerer hjemmesiden og gør den synlig for hele verden.

Se en forsmag på din færdige hjemmeside


En af WebSite X5's fremragende funktioner er muligheden for at se et eksempel på din hjemmeside allerede mens du arbejder med den, så du straks kan se, om du er tilfreds med dine tekster og designvalg.



2 Nu vises en forsmag på hjemmesiden, og du kan navigere i menuerne og rulle ned på siden for at se, hvordan den tager sig ud for besøgende.



4 Med knapperne i toppen kan du få vist hjemmesiden i forskellige enheder. Klik fx på mobiltelefon-visning **2**.



1 Når du har klikket dig ind på din hovedside eller en underside fra menuen **Kort Oprettelse**, skal du klikke på **Gennemse** **1** for at se hjemmesiden i den indbyggede browser.



3 Læg mærke til, om du mangler at udfylde tekster eller skifte billeder. Så skal du lukke browservinduet og redigere de manglende emner.



5 Nu ser du hjemmesiden, som den vil se ud, når du besøger den fra browseren på en mobiltelefon.