

SLET ALLE DINE SPOR PÅ PC'EN:

Hold dit privatliv 100 procent privat

Hvis du lejlighedsvis låner din pc ud eller deler computeren med andre derhjemme, er det en god idé at rydde ud i dine private oplysninger.



Journalist
Martin Lorentsen

Du tror måske, du lige har slettet et fortroligt dokument fra computeren, men sporene efter dokumentet kan stadig ligge gemt i styresystemet. Windows opbevarer nemlig midlertidige kopier og en historik over nyligt åbnede filer, hvoraf dokumentet vil fremgå. Hvis andre nu bruger din pc, kan de således få indsigt i, hvad du har arbejdet med.

Og det er ikke kun spor af tekstdokumenter, du efterlader, når du bruger pc'en. Din computer gemmer også rester af slettede billeder, tidligere søgninger og din internetaktivitet. Hvis du deler din pc med andre eller bruger en offentlig computer, kan dine private oplysninger altså være mere tilgængelige, end du tror. Men du kan beskytte dit privatliv og sørge for, at ingen andre læser med.

Slet dine spor

Programmet Privacy Eraser sikrer, at dine private data vir-

kelig forsvinder fra computeren, og at du ikke efterlader spor. Fx kan du med programmet rydde listen med senest åbnede dokumenter, så din hemmelige jobansøgning eller talen til guldbryluppet ikke falder i uvedkommenes hænder.

Slettede billeder efterlader også spor i styresystemet, og private fotos kan derfor genskabes med de rette værktøjer. Også selv om du har tømt Papirkurven. Den risiko eliminerer Privacy Eraser ved at overskrive filresterne med et særligt værktøj, så de bliver slettet permanent og umulige


at genskabe. Det samme gælder for internetaktivitet. Browserne gemmer en historik over besøgte sider, filer du har hentet samt oplysninger, du har indtastet. De oplysninger fjerner Privacy Eraser også.

Brug med omtanke


Privacy Eraser, som kan hentes gratis på vores hjemmeside, er let at bruge og et særdeles effektivt værktøj. Men det er vigtigt, at du tænker dig godt om, før du sletter oplysninger med programmet. Nogle filer og cookies, som Privacy Eraser kan slette, kan være nyttige i hverdagen, hvis du fx vil huske login-oplysninger til hjemmesider, du ofte besøger.

Derfor er det en god idé at afsætte et par minutter til at gennemgå punkterne i programmet, så du ikke sletter de forkerte oplysninger. For når først du har slettet noget med Privacy Eraser, kan det ikke findes igen.

Derfor kan du ikke undvære programmet



Hvis ikke du sletter private data fra pc'en, risikerer du, at andre følger med i, hvad du foretager dig, eller at hackere enten låser dine private filer eller bruger dem til at udsætte dig for identitetstyveri.



Privacy Eraser sletter følgende oplysninger fra din pc. Her er de vigtigste data, programmet kan slette, oversat til dansk:

- **Start Menu Run History:**

Liste med senest anvendte programmer i startmenuen.

- **Start Menu Recent Items:**

Liste over nyligt brugte filer og elementer i startmenuen.

- **Windows**

- **Search History:**

Autofuldførelse af tidligere søgninger i Stifinder.

- **Quick Access & Taskbar Jump Lists:**

Senest åbnede dokumenter.

- **Open & Save Dialog History**

Historikken for filer og mapper, der er blevet åbnet eller gemt i Windows.

- **Thumbnail Cache:**

Miniaturebilleder, der bliver på pc'en, efter du har slettet originalbillederne.

- **Clipboard:**

Alt materiale, der er kopieret til Windows' udklipsholder.

- **Temporary Files:**

Midlertidige filer oprettet af Windows og programmer.

- **Windows Log Files:**

Tekstfiler, der viser, hvad du har lavet i Windows.

- **Internet History:**

Historik af hjemmesider, du har besøgt i browseren.

- **Cookies:**

Små filer med gemt data fra hjemmesider.

- **Sessions**

Faner og hjemmesider, der var åbne, da du brugte browseren.






Privacy Eraser

Slet private oplysninger, der ligger gemt på din computer, så ingen kan se, hvad du har foretaget dig.

Sprog
Engelsk

Virker med
Windows 10 og 11


Hent programmet på vores hjemmeside:
komputer.dk/2512




TRIN 1:

Vælg hvad der skal slettes i Windows


Programmet Privacy Eraser fjerner alle privatlivsspor, du efterlader på din pc, men det er vigtigt, at du husker at sætte de rigtige flueben, før du sletter.



1 Til at begynde med skal du hente og installere Privacy Eraser fra vores hjemmeside. Åbn programmet, og klik på **Windows** **1**.



2 Gennemgå punkterne under **Windows Explorer**, så fluebenene er sat som her **2**.




3 Sæt disse flueben **3** under feltet **Windows System**. Lad resten af punkterne være, og så er du klar til at gå videre til vejledningen "Vælg hvad der skal slettes i browseren".


TRIN 3:

Fjern private oplysninger fra din pc

Når du har valgt de oplysninger, der skal slettes fra Windows og browseren, kan du nemt slette private data med Privacy Eraser.



1 I Privacy Erasers hovedmenu klikker du på knappen **Scan** **1**, efter du har sat flueben som vist i de to foregående vejledninger.




2 Programmet scanner nu pc'en for privatlivshuller. Det kan tage lidt tid at gennemføre scanningen. Forneden kan du følge med i, hvad der bliver undersøgt på computeren **2**.


TRIN 2:

Vælg hvad der skal slettes i browseren


Browseren gemmer massevis af private oplysninger om dig. Dem kan du rydde med Privacy Eraser, men først skal du vælge, hvad der skal slettes.




1 Sørg for at have sat de rigtige flueben i Windows-kategorien som vist i vejledningen "Vælg hvad der skal slettes i Windows". Klik derefter på kategorien **Browsers** **1**.




2 Alle browsere, der er installeret på pc'en, vises i vinduet. Du skal især være opmærksom på din standardbrowser **2**, men det er en god idé at sørge for, at de samme punkter er markeret ved alle browserne. De punkter, der er markeret her **3** bør du som minimum markere ved alle browsere.



3 Sørg for, at der ikke er flueben ved disse to punkter **4**, hvis det er din egen pc. Deler du pc'en, bør du også sætte flueben her. Lad de øvrige punkter være, og du er klar til at slette.



3 Scanningen er overstået, og du kan begynde at fjerne de private oplysninger programmet fandt. Klik på knappen **Quick Clean** **3**.




4 Programmet har fjernet de private oplysninger, der blev fundet under scanningen. Ud for **Files** **4** ser du, hvor mange filer, det drejer sig om, og ud for **Total size** **5** vises, hvor meget filerne fyldte.


EKSTRA:

Slet private dokumenter helt sikkert


Du kan slette filer med Privacy Eraser, så det er umuligt at gendanne dem. Det gør programmet ved at overskrive de slettede filer med tomme filer.




2 Klik på **Add files...** **2** for at slette en fil. Du kan også slette en hel mappe med filer. Det gør du ved at vælge **Add folder...** **3**.




3 Et Stifinder-vindue åbner i programmet. Vælg den fil på pc'en, du vil slette **4**, og klik på **Åbn** **5**.




1 Til at begynde med skal du åbne Privacy Eraser. I oversigten til venstre vælger du **File Shredder** **1**. Det er værktøjet, der overskriver filer.



4 Den valgte fil er tilføjet til programmet **6**. Du kan tilføje flere filer og gøre dem klar til sletning ved at klikke på **Add files...** **7** igen og gentage processen.




5 Når du er klar til at slette dokumenterne, klikker du på knappen **Start** **8**.



6 Efter kort tid er de valgte filer slettet med programmets sikre sletningsværktøj. Klik på **Back** **9**, eller luk programvinduet, når du er færdig med at slette dokumenter.

Tip: Brug højreklik


Du kan også slette dokumenter med Privacy Erasers særlige værktøj direkte fra højreklikmenuen i Windows. Højreklik på en fil, du vil slette, og vælg **Secure Erase with Privacy Eraser** fra menuen. Bruger du Windows 11, skal du klikke på **Vis Flere indstillinger**, før du kan slette med programmet.




EKSTRA:

Få programmet til automatisk at slette data


Du kan få Privacy Eraser til automatisk at slette private data på din computer. Så glemmer du aldrig at beskytte dit privatliv.




1 Åbn først Privacy Eraser, og klik på **Settings** **1** i øverste højre hjørne af programvinduet.




2 Et nyt vindue åbner. Klik på punktet **Schedule** **2** i venstre side af programvinduet.




3 Klik i firkanten ud for **Schedule options** **3**.




4 Vælg, hvor ofte du vil have programmet til at rydde data ved at klikke i feltet ud for perioden. Det kunne fx være på ugentlig basis **4**.



5 Vælg klokkeslættet **5**, og sæt flueben ved den dag, programmet skal scanne og slette **6**. Husk at vælge et tidspunkt, hvor du ved, at din pc er tændt og logget ind i Windows.



6 Klik på **Apply** **7** efterfulgt af **OK** **8**.



7 Scanningen og sletningen er planlagt, og du ser nederst i programmets hovedmenu, hvornår næste oprydning vil ske **9**.