




Hvorfor vil Windows udskrive som PDF?


Min printer virker sådan set fint nok på min Windows 10-pc. Men når jeg printer fra fx Word, vil den altid udskrive som PDF. Hvorfor det?

SVAR Det må skyldes, at Windows har sat udskrivning til PDF som standard på din pc. Du kan ændre din standardprinter, så du igen får


din rigtige printer som førstevalg. Så skal du ikke foretage valget hver gang, du udskriver. Vi viser her, hvordan du skifter standardprinter.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.




2 Vælg menupunktet **Enheder** **3**.



3 Klik på **Printere og scannere** **4** i panelet til venstre.



4 Klik på din foretrukne printer **5**, og vælg **Administrer** **6**.




5 Vælg **Benyt som standard** **7**. Så udskriver du på printeren igen.




Tastaturgenveje virker ikke

Jeg har fået et problem med nogle af de tastaturgenveje, jeg ofte bruger i Windows 11: De virker simpelthen ikke mere. Jeg har for nylig slået en funktion til, som fremhæver musemarkøren i en cirkel, når jeg trykker på CTRL-tasten. Kan det være den, der skaber problemerne?

SVAR Ja, det lyder sandsynligt, at den funktion er skurken, fordi den "låner" CTRL-tasten til sit formål. Slå den fra, så burde du få dine genveje tilbage.




1 Brug søgefunktionen i Windows til at søge efter ordet **mus** **1**.




2 Vælg **Indstillinger for musen** **2**.



3 Rul ned, og vælg **Flere museindstillinger** **3**.



4 Vælg fanebladet **Markørindstillinger** **4**.



5 Fjern fluebenet ud for **Vis placeringen af markøren, når der trykkes på CTRL-tasten** **5**, og klik på **OK** **6**.

SEND OS DINE PC-SPØRGSMÅL

Her på siderne svarer vi på udvalgte spørgsmål fra bladets abonnenter.


Du kan altid sende os et spørgsmål om artiklerne og programmerne fra bladet og om din pc på:
komputer.dk/sporgos



Kan jeg rydde op på Skrivebordet?

Jeg har mange filer i Windows-mappen Skrivebord, og det pynter ikke på det rigtige Skrivebord, som jeg gerne vil holde ryddeligt. Kan jeg slette filer ude på selve Skrivebordet, men stadig beholde dem i Stifinder-mappen Skrivebord?

SVAR Desværre ikke. Windows er skruet sammen, så Skrivebordet og mappen Skrivebord er tro kopier af hinanden. Du kan ikke ændre noget det ene sted, uden også at ændre det andet sted.




Præcis de samme filer, mapper og genveje vises i Stifinder-mappen Skrivebord og på Skrivebordet.


Hvordan slår jeg musepladen fra?

Mit tastatur har en knap, der burde slå musepladen min bærbare Windows 11-pc fra. Der sker bare ikke noget, når jeg trykker på knappen. Findes der en anden måde at gøre det på?


SVAR Ja, du kan alternativt slå musepladen – også kaldet touchpladen – fra i Windows, så du ikke ved et uheld kommer til at flytte rundt på musemarkøren på skærmen, når du skriver på tastaturet.




1 Brug søgefunktionen i Windows 11 til at søge efter ordet **touchpladen** **1**.




2 Vælg **Slå touchpladen til eller fra** **2** i søgeresultaterne.



3 Klik på pilen **3** ved skyderen for at få flere muligheder.




4 Ved at fjerne markeringen **4** ved **Lad touchpladen være slået til...** kan du vælge, at touchpladen skal slå fra automatisk, når der tilsluttes en mus.



5 Du kan også bare slå touchpladen helt fra ved at slå skyderen fra **5**. Luk vinduet, når du er færdig.


Musepladen kan være i vejen, når du skriver.




Kan jeg finde de ældste mails?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil slette alle mails, som er ældre end fx to år i Gmail? Jeg kan ikke finde ud af at markere de relevante mails i indbakken?


SVAR Det klarer du lettest ved hjælp af et smart søgetrick. Du skal bruge koden "2y" for to år og "older_than" for "ældre end". Her giver vi dig den helt præcise metode.




1 Åbn gmail.com på din pc. Skriv **older_than:2y** i søgefeltet overst, og tast **Enter**.



2 Klik i markeringsfeltet **2**, og vælg **Markér alle samtaler, som passer til denne søgning** **3**.



3 Du har nu markeret alle mails, som er ældre end to år. Klik på Papirkurv-ikonet **4**, så de slettes.



4 Fra mappen **Papirkurv** **5** vil filerne stadig kunne gendannes i 30 dage, før de forsvinder helt.


Udnyt skærmladsen bedre i Edge

Hvis ens skærm ikke er så høj, er det en fordel at bruge plads i siden af skærmen. Det kan man i Edge, og her har jeg lagt faner til venstre i stedet for øverst, hvor de typisk ligger i browsere. De fylder nærmest ingenting, indtil jeg har brug for dem.


Med venlig hilsen
Bent Hansen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Tak for tippet. Det fungerer faktisk rigtigt fornuftigt med lodrette faner. Bemærk, at fanerne enten kan være sammenklappede eller foldet ud, så man kan læse titlen på dem.



1 Klik på ikonet oppe til venstre i Edge **1**, og vælg **Slå lodrette faner til** **2**.



2 Fanerne ligger nu klappet sammen til venstre **3**. Før markøren her over dem.



3 Dermed foldes fanerne ud **4**, så du kan klikke dig videre til den ønskede hjemmeside.

LÆSERTIP

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg USB C AC-oplader.




Hvordan slipper jeg for de irriterende Windows-lyde?




Jeg er dødtæt af de indbyggede lyde i Windows. En gang imellem slår jeg dem fra ved at slukke på højttalerikonet nede ved uret på proceslinjen, men så kan jeg jo ikke høre musik eller lyden fra YouTube-videoer. Er der ikke en bedre løsning?


SVAR Jo, du kan let slå systemlyde i Windows fra uden at lukke ned for al anden lyd. Metoden er ens i Windows 10 og 11.




1 Brug søgefunktionen i Windows til at søge efter ordet **systemlyde** **1**, og klik så på **Skift systemlyde** **2**.




2 Klik på fanebladet **Lyde** **3** øverst.



3 Du kan slå systemlydene fra enkeltvis ved at vælge en lyd **4** og klikke på rullemenuen **5**.



4 Vælg derpå **Ingen** **6** i stedet for den oprindelige systemlyd.



5 Hvis du bare vil slå lydene helt fra, klikker du på menuen **7** under **Lydtema**. Vælg **Ingen lyde** **8**.




6 Klik til sidst på **Anvend** **9** fulgt af **OK** **10** for at gennemføre ændringerne. Nu slipper du for lydene.

Nortons hjælpeprogrammer irriterer mig


Jeg har netop betalt for Nortons sikkerhedspakke 360 Standard, og er sådan set godt tilfreds med virusbeskyttelsen. Men jeg har også fået et par generende ekstraprogrammer i Chrome: Norton Home Page og Norton

Safe Web. Hvordan slipper jeg for dem uden at afinstallere hovedprogrammet?


SVAR Dem kan du trygt fjerne direkte i browseren. Vi viser her, hvordan du slipper af med dem:




1 Her er vores Chrome-browser næsten overtaget af Norton med blandt andet en ny startside kaldet **Safe Search** **1**. Klik på symbolet for udvidelser **2**.



2 Klik på prikkerne ved **Norton Home Page** **3** og vælg **Fjern fra Chrome** **4**.



3 Bekræft beslutningen med **Fjern** **5**.



4 Vælg så prikkerne ved **Norton Safe Web** **6** fulgt af punktet **Fjern fra Chrome** **7** og **Fjern** igen.

2 HURTIGE

Jeg bruger jeres anti-virusprogram fra Avast, men det virker ikke med Abelssoft EasyFirewall, som I også anbefaler. Kan det eventuelt være en løsning at skifte til Avira Antivirus i stedet?

SVAR Aviras program er fint, men det vil ikke hjælpe på den konkrete problemstilling, du spørger til her. Firewall-programmet fra Abelssoft virker nemlig *kun* sammen med Windows Defender, som er Windows' eget indbyggede sikkerhedsprogram.

Jeg har installeret det fine program AnyDesk, så jeg kan fjernstyre min pc fra en anden computer. Det fungerer rigtig fint. Jeg har en kammerat, som jeg meget gerne vil "fjernhjelpe", så han har også brug for AnyDesk. Han abonnerer dog ikke på **Komputer for alle**, så han kan ikke hente det gratis fra jeres side. Hvad gør han så?


SVAR Vi har tænkt på denne situation, og har skrevet en artikel om udfordringen på vores hjemmeside. I artiklen kan du læse, hvordan også din ven får adgang til programmet, så I kan hjælpe hinanden på afstand. Du finder artiklen her: komputer.dk/123dsk




Musemarkøren forsvinder i Google Docs

Jeg har for nyligt oplevet, at musemarkøren bliver væk, når jeg arbejder med Google Docs. Det er irriterende, for det gør det umuligt at klikke sig ind et nyt sted i teksten. Jeg er glad for Google Docs, så jeg vil helst ikke skifte. Findes der en løsning til at få musemarkøren til at blive vist igen hver gang?

SVAR Fænomenet er velkendt blandt brugere af Google Docs, og vi på redaktionen har også oplevet det. Det er sandsynligvis en specifik grafikfunktion i Google Chrome, som er skyld i det. Den skal du have slået fra i browserens indstillinger som vist her.



1 Åbn Google Chrome, og skriv **chrome://settings** **1** i adressefeltet. Tryk på **Enter**.



2 Klik på kategorien **System** **2** til venstre i indstillingerne.



3 Klik på skyderen **3** ud for **Brug grafikacceleration**, når funktionen er tilgængelig, så den slås fra. Klik på **Genstart** **4**. Chrome genstarter, og problemet bør være løst.


Søg i adressefeltet i Stifinder

Jeg ved, at der findes et specialiseret søgefelt oppe til højre i Stifinder, men man kan også søge fra adressefeltet – altså der hvor filstien normalt vises. Det er smart, hvis man hurtigt vil finde en fil og åbne den i sit standardprogram.


Med venlig hilsen
Hans Nielsen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Det var en overraskelse. Vi viser her, hvordan det gøres. Man skal gøre det præcist som forklaret her, for ellers ender man med åbne en søgning i sin Edge-browser.



1 Klik først i adressefeltet **1**, så det ændres til et felt, som man kan taste i.



2 Skriv dit søgeord **2**. Du kan nu åbne filen eller mappen med et klik **3**. Tryk ikke på **Søg efter...** **4**, som åbner browseren.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.



LÆSERTIP




Hent Windows 23H2 på
komputer.dk/2509




Hvorfor kan Windows ikke opdateres?

Windows Update fortæller mig, at Windows 11 på min pc er stærkt forældet og bør opdateres snarest. Min pc kører nu 22H2. Automatisk download af opdateringer er slået til, men alligevel får jeg ikke tilbudt den nyeste opdatering. Ikke engang programmet Windows Update Assistant hjælper. Hvorfor kan jeg ikke komme videre?


SVAR Alt tyder på, at dit Windows er gået i stå ved 22h2, selv om vi nu er ved den senere opdatering 24h2. Mange andre har haft det samme problem, og Microsoft har faktisk lavet en speciel fil, som bringer dig fra 22h2 til version 23h2. Derefter bør dit Windows opdatere sig normalt.



1 Hent Windows 23h2 på vores hjemmeside. I Stifinder dobbeltklikker du på filen af typen **.msu** **1**, og følger installationsanvisningerne.



2 Dermed er den svære første fase overstået. Skriv nu **Windows Update** **2** i Windows' søgefelt.



3 Klik på linket **Søg efter opdateringer** **3**.




4 Windows vil nu gå i gang med at søge efter opdateringer, så du kan få den allernyeste udgave af systemet, sandsynligvis 24h2.


Slettes OneDrive-filer ved en nulstilling?

Jeg bliver nødt til at geninstallere Windows 10 helt forfra og dermed slette alle filer på pc'en. Men hvad sker der med mine OneDrive-filer på min anden pc med Windows 11-computer. Slettes de så også?


SVAR Ja, det kan du godt risikere. Vi foreslår, at du for en sikkerheds skyld frakobler Windows 10-pc'ens tilknytning til din OneDrive-konto, så der intet slettes på den anden pc. Det gør du således i Windows 10:




1 Klik på OneDrive-ikonet **1**. Kan du ikke se ikonet, skal du først klikke på den lille pil **2**.




2 Vælg tandhjulsikonet **3** fulgt af **Indstillinger** **4**.



3 Klik på menupunktet **Konto** **5** til venstre i vinduet.



4 Vælg **Fjern tilknytning fra denne pc** **6**.



5 Bekræft til sidst med knappen **Fjern link til konto** **7**. Nu kan du geninstallere Windows uden frygt for filerne på den anden pc.

Reklame-cookies kan faktisk være ret smarte

Jeg er glad for de reklame-cookies, som min browser indsamler, da jeg bruger dem kreativt: Da jeg for nylig havde behov for få udført tømrerarbejde, ønskede jeg at se nogle tilbud fra de forskellige aktører på markedet. Så jeg gik på Google og søgte efter "tømrerarbejde". Derpå klikkede jeg mig ind på et par links, og til sidst besøgte jeg Facebook. Nu begyndte der – som planlagt – at dukke en del reklamer op for netop tømrerarbejde.

Med venlig hilsen
Peter Jørgensen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Tak for tippet. Det er bestemt en tanke værd at bruge cookies offensivt på den måde. Når man alligevel skal begraves i annoncer, kan det jo lige så godt være nogle, som er relevante for os. Vi testede for god ordens skyld din metode og fik også vist relevante annoncer.



1 Med Google søgte vi på **ny pc skærm stor** **1**, og klikkede på et par af de øverste links **2**.



2 Da vi senere besøgte en helt anden hjemmeside, så vi masser af reklamer **3** for netop pc-skærme.



3 Hvis tricket skal virke, skal tredjepartscookies være slået til i din browser. Skriv derfor **chrome://settings/cookies** i **Chromes adresselinje**, og vælg **Tillad tredjepartscookies** **4**.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

