





Kan jag ha lösenord på ett Word-dokument?

Jag vill vara säker på att andra som använder mitt Word inte kan ändra i ett visst dokument på min dator. Kan jag sätta ett lösenord på ett enda dokument i Word?


SVAR Ja, det kan du göra direkt i Word. Vi visar hur du gör det. Du kan till och med låsa dokumentet delvis så att personer utan lösenord ändå kan göra vissa ändringar.




1 Öppna ett dokument i Word. Välj **Granska** **1** följt av **Skydda** **2**.




2 Klicka på alternativet **Begränsa redigering** **3**.




3 Markera **Tillåt endast den här typen av...** **4**. Vi väljer att låta personer som inte har lösenordet göra **Kommentarer** **5** i dokumentet.




4 Klicka på **Ja, starta tvingande skydd** **6** lite längre ner.



5 Skriv ett lösenord **7** och upprepa det **8**. Klicka på **OK** **9**. Dokumentet är nu låst.



6 När du senare vill arbeta i dokumentet klickar du på **Stoppa skydd** **10** till höger.




7 Skriv in lösenordet **11** och klicka på **OK** **12** för att återuppta redigeringen av dokumentet.



DVD ska bara spelas upp

När jag sätter in en DVD i enheten öppnas Utforskaren. Jag vill hellre spela upp den med mitt DVD-program, VLC Media Player. Hur ser jag till att det blir så?


SVAR Det är inställningen för Spela upp automatiskt som löser det problemet. Här är metoden för att ändra det.




1 Skriv **kontrollpanelen** **1** i Windows sökfält och klicka på **Kontrollpanelen** **2**.



2 Klicka på kategorirubriken **Maskinvara och ljud** **3**.



3 Klicka sedan på **Spela upp automatiskt** **4**.



4 Bläddra till **Dvd-film** **5** och välj **Spela upp DVD-film** **6**. Nu kommer DVD-skivorna att spelas när de sätts in i skivläsaren.

SKICKA DINA PC-FRÅGOR TILL OSS

På de här sidorna svarar vi på utvalda frågor från tidningens prenumeranter.


Du kan alltid skicka oss frågor om artiklar och program från tidningen och om din dator till:
pctidningen.se/fragaoss




Hur kopierar jag filens placering?

I Utforskaren behöver jag ofta kopiera en sökväg till en viss fil eller mapp. Det är dock ofta inte möjligt att kopiera sökvägen från adressfältet. Vad ska jag göra då?


SVAR Du måste ändra sättet som adressen visas för att kunna kopiera den.



1 När adressen har pilar som denna **1** går det inte att kopiera adressen. Klicka till höger om adressen **2**.




2 Med **CTRL + C** kan du nu kopiera filsökvägen **3** till urklippshanteraren.




Foton öppnas i fel program

När jag öppnar bilder på min dator öppnas de inte längre i bildvisningsprogrammet Foton i Windows 10, vilket jag föredrar. Istället öppnas bilderna i ritprogrammet Draw, som inte är särskilt väl lämpat för att hantera foton. Hur kan jag ändra på det?


SVAR LibreOffice Draw-verktyget har förmodligen av misstag blivit valt som standardprogram för att hantera bildfiler. Lyckligtvis är det lätt att åtgärda problemet, välj bara Foton-verktyget som standardapp istället. Läs här hur du gör detta.




1 Högerklicka på Start-knappen **1** i Windows och välj alternativet som heter **Inställningar 2**.




2 Klicka på kategorin **Appar 3** i fönstret med inställningar.




3 I översikten till vänster väljer du **Standardappar 4**.



4 Klicka på **LibreOffice Draw 5** under rubriken **Fotovisare**.



5 Det här fönstret öppnas. Välj program **Foton 6** som är Windows egen bildvisare.




6 Nu har du fått tillbaka **Foton 7** som standardprogram för att öppna bildfiler i Windows 10.


Finns det skärmläckare?

Förr i tiden kunde man välja att ha en skärmläckare, det vill säga en liten film som visades när datorn och skärmen pausades. Kan man använda en sån i Windows 10?


SVAR Ja, det kan du. Alternativet är dock väl dolt i Windows. Här guidar vi dig till verktyget.




1 Högerklicka på skrivbordet **1** och välj **Anpassa** **2**.




2 Välj alternativet **Låsskärmen** **3** till vänster i fönstret.



3 Bläddra ner tills du kan klicka på **Inställningar för skärmläckare** **4**.



4 Välj en skärmläckare i menyn **5**. Du kan se den direkt genom att klicka på knappen **Exempel** **6**.



5 Spara ditt val genom att klicka på **Verkställ** **7** och **OK** **8**. Nu har du en skärmläckare på datorn.


Växla snabbt till listvy i Utforskaren

I Utforskaren behöver jag ofta växla till den detaljerade vyn, där man ser alla filnamn i en lång lista. Det kan faktiskt göras snabbt utan att använda den vanliga "Visa"-menyn. Istället använder jag knapparna längst ner till höger. Jag tror att det finns många användare av PC som inte ens vet om att de finns.


Med vänlig hälsning
Peter Sørensen

REDAKTÖRENS KOMMENTAR

Tack för ett bra tips. Microsoft ska ha en eloge för den här trevliga lilla detaljen som förenklar arbetsflödet i Utforskaren, men det stämmer nog att många inte lagt märke till den.



1 Här vill vi att filerna **1** i Utforskaren ska visas som en lista istället för som ikoner. Klicka på detaljknappen **2**.



2 Nu visas alla filer i mappen **3** som en lista. Du kan växla tillbaka till ikonvyn igen med den andra knappen **4**.

LÄSARTIPS


Har du ett tips kan du mejla till tips@pctidningen.se.
Tar vi med det i tidningen får du en gåva som tack.
För det här tipset var priset en Sandberg USB C AC-laddare.




Min dator hoppar till gamla nätverk

Jag har haft med mig min Windows 11-dator på stan i många år nu. Nyligen upptäckte jag att datorn plötsligt hoppade in på ett nätverk från ett kafé där jag satt. Det hände eftersom jag hade besökt samma kafé för länge sedan och använt nätverket. Det känns lite osäkert att jag använder ett främmande nätverk utan att ha valt det. Kan det förhindras?


SVAR Det är lätt gjort. I Windows-inställningarna hittar du en lista över alla nätverk som din dator har varit ansluten till genom åren. Du kan ta bort det eller de nätverk som du inte längre vill ansluta till.




1 Börja med att klicka på Wi-Fi-symbolen **1** nere till höger i Windows 11.




2 Klicka på pilen **2** bredvid det nätverk som du för närvarande är ansluten till.



3 Klicka sedan på **Fler Wi-Fi-inställningar** **3**.



4 Välj menyalternativet **Hantera kända nätverk** **4**.




5 Bredvid ett oönskat nätverk **5** klickar du på knappen **Glöm** **6**.

Jag vill kunna läsa min skräppost

Jag köpte ett program på nätet och fick ett meddelande om att licensnyckeln skickats till min Gmail-adress, men ingenting har dykt upp. Nu ber de mig att kolla i min skräppostmapp. Var kan jag hitta den i Gmail?


SVAR Google, företaget bakom Gmail, stoppar miljarder värdelösa skräppostmeddelanden och mejl med nätfiske varje dag. Tjänsten kan dock ha fel och markera ofarliga mejl som skräppost. Då kan du hitta dem i en speciell mapp som vi visar vägen till här.




2 Klicka nu på mappen **Skräppost** **2** i menyn.




4 Du får veta **5** att mejlen i fråga flyttas till din inkorg.



1 Öppna din webbläsare och gå till gmail.com. Under dina mappar på vänster sida klickar du på **Mer** **1** om du inte omedelbart ser en mapp med namnet **Skräppost**.



3 Det är här du hittar mejl som Gmail har klassificerat som skräppost. Markera **3** dem som inte är skräppost och klicka på **Ej skräppost** **4**.



5 När du klickar på din inkorg **6** kan du läsa mejlen som vanligt **7**.

3 SNABBA

Jag har arbetat lite med programmet Anvir Task Manager som hjälper till att hantera processerna på datorn. Jag tycker dock att datorn fryser eller går långsamt när Anvir är installerat. Vad kan det bero på?

SVAR Det har förmodligen något att göra med dina val under installationen av Anvir. Här ska du avmarkera **Show additional buttons...**. Du kan hitta Anvir och en guide på pctidningen.se/2510

Jag vill ta bort filer från mappen Appdata som ska ligga i min användarmapp, men den finns inte där. Vad ska jag göra då?

SVAR Mappen finns nog där, men den är dold. För att göra mappen synlig igen väljer du **Visa** i Utforskaren och sedan markerar du **Dolda objekt**.

Jag läste om funktionen Recall, som sparar alla aktiviteter i en slags urklippshanterare, men jag kan inte hitta den i Windows. Varför kan jag inte hitta den?


SVAR Detta beror på att Recall inte är tillgängligt i EU av integritetsskäl. Det är ännu inte känt om den kommer att bli tillgänglig överhuvudtaget.




Hur blir jag av med MSN-hemsidan?

När jag startar Chrome kommer jag till Microsofts MSN-sida, och den är jag inte intresserad av. Kan jag inte bara börja på en tom sida varje gång?


SVAR Den hemsidan kan ha kommit med ett tillägg som du installerade i din webbläsare eller ett program som du installerade på din dator. Lyckligtvis är det lätt att bli av med den igen.




1 Öppna Chrome och klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet **1**.



2 Välj **Inställningar** **2** i menyn som öppnas.



3 Klicka på **Vid start** **3** till vänster i fönstret.



4 Välj **Öppna sidan Ny flik** **4**. Nästa gång du startar Chrome bör den ha glömt bort MSN-sidan helt och hållet.


Ta bort de onödiga kolumnerna från Utforskaren

Jag tycker att det är bra att fundera över vilka kolumner man väljer att visa i Utforskaren. Ofta ser du information som aldrig kommer att behövas. Det är bättre att använda utrymmet på ett klokt sätt och ta bort de kolumner som man aldrig använder.


Med vänlig hälsning
Hans Sørensen

REDAKTÖRENS KOMMENTAR

Tack för tipset. Vi vill poängtera att tricket bara fungerar för varje enskild mapp, så det kan ta tid att göra det för många mappar. Det är fortfarande en bra idé att välja kolumner för de viktigaste mapparna, till exempel dokument- och bildkatalogerna.



1 Gå till en mapp. Högerklicka längst upp i kolumnerna **1**. Klicka på en önskad kolumn **2** så att markeringen försvinner.




2 Den oanvändbara kolumnen **Division** försvinner, och de användbara kolumnerna **3** har flyttat närmare varandra.

Har du ett tips kan du mejla till tips@pctidningen.se.
Tar vi med det i tidningen får du en gåva som tack.
För det här tipset var priset en Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




Aktivera fönster utan att klicka på dem




Jag tycker inte att det är lätt att klicka med musen när jag öppnar något på datorn. Därför vill jag klicka så lite som möjligt. Jag vill minnas att det finns program som kan aktivera fönster bara genom att föra musen över dem. Kan ni hjälpa mig att hitta ett sådant?


SVAR Du behöver inte ett program, det finns en inställning i Windows som ger dig precis den funktion du behöver. Inställningen finns i Kontrollpanelen i både Windows 10 och 11. Så här gör du för att hitta och använda den:




1 Börja med att klicka på Start-knappen i Windows **1**.




2 I sökfältet skriver du **kontrollpanelen** **2** och klicka på sökresultatet **Kontrollpanelen** **3**.




3 I Kontrollpanelen klickar du på **Hjälpmedel** **4**.



4 Klicka på **Ändra musens funktioner** **5**.



5 Markera alternativet **Aktivera ett fönster genom att låta muspekaren vila över det** **6**.




6 Klicka på **Verkställ** **7** och på **OK** **8**. Nu aktiverar fönster genom att hålla muspekaren på dem.




Hur skyddar jag mitt Gmail-konto?

Jag är orolig för att någon har fått tillgång till mitt Gmail-konto. Därför vill jag ändra lösenordet men jag hittar inte var på Gmails webbplats jag kan göra det. Hur ska jag bära mig åt?


SVAR Din Gmail är en del av ditt Google-konto, så du måste ändra lösenordet på Googles sida för allmänna inställningar. Gör såhär:




1 Besök först hemsidan myaccount.google.com **1**. Logga in om du inte redan är inloggad.




2 Välj alternativet **Säkerhet** **2**.




3 Bläddra ner till **Lösenord** **3** och klicka på pilen **4**.



4 Skriv in ditt befintliga lösenord **5** och klicka på **Nästa**.



5 Nu väljer du ett nytt lösenord **6**.



6 Bekräfta det nya lösenordet **7**. Avsluta med **Ändra lösenord** **8**.




Jag översätter texten i Word

Visste ni att man kan översätta ett Word-dokument direkt i Word? Det är en överraskande funktion som jag upptäckte först nyligen.


Med vänlig hälsning
Jörn Hansen

REDAKTÖRENS KOMMENTAR


Vi har aldrig provat den här funktionen, men nu har vi testat den: Det fungerar faktiskt riktigt bra mellan svenska och engelska, så det är ett riktigt bra och användbart tips.




1 I Word vill vi översätta hela texten till engelska. Du kan också markera en del av texten.




2 Vi klickar på **Granska** **1** följt av **Språk** **2**.



3 Nu väljer vi **Översätt** **3** följt av **Översätt dokument** **4**.



4 Välj **Engelska** **5**. Sätt en markering **6** så att framtida översättningar också kommer att vara på engelska. Klicka på **OK** **7**.



5 Texten **8** översätts nu till engelska.

Har du ett tips kan du mejla till tips@pctidningen.se.
Tar vi med det i tidningen får du en gåva som tack.
För det här tipset var priset en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

