

Hvordan får jeg en indholdsfortegnelse i Microsoft Word?

Jeg vil gerne indsætte en indholdsfortegnelse i et Word-dokument, men jeg er i tvivl om, hvordan jeg gør. Er der en smartere måde end at skrive alle overskrifterne ind igen?

SVAR Ja, Word kan heldigvis selv bygge en indholdsfortegnelse. Det sker baseret på de overskrifter, du har lavet rundt om i dokumentet. Vi viser dig her, hvordan du gør.

Med udgangspunkt i Grundloven har Folketinget monark. Monarkens rolle er dog i praksis begrænset vedtaget. Det skal ske inden for 30 dage efter ved

Sammensætning og valg ¹

Folketinget består af 179 medlemmer valgt for m på Færøerne og to valgt i Grønland. Efter den val vælges de danske medlemmer i 10 storkredse. D valgsperioden udløber. Han eller hun behøver dog godt udskrive valg på et tidligere tidspunkt.

Folketingsvalgene

Folketingsvalgene er hemmelige og frie. Valgmå Denne valg måde sikrer en ligelig repræsentation


1 For at udpege en overskrift, der skal med i indholdsfortegnelsen, skal du først markere den i teksten ¹.




2 Ved punktet **Typografier** ² i menuen foroven i Word klikker du på pilen ³.




3 Vælg en overskriftstype ⁴. Jo større den er, jo højere ender den i indholdsfortegnelsens hierarki. Tilføj flere overskrifter på samme måde.



4 Marker det sted ⁵ i dokumentet, hvor indholdstegnelsen skal placeres (typisk på første side). Klik på menuen **Referencer** ⁶.



5 Vælg nu menupunktet **Indholdsfortegnelse** ⁷.



6 Klik på den ønskede type, fx **Automatisk tabel 1** ⁸.




7 Indholdsfortegnelsen ⁹ indsættes i dokumentet.




Slip på skygger på ikonerne

På Skrivebordet i Windows 11 har mine ikoner fået svage skygger. Det gør det temmeligt svært at læse teksten under dem. Jeg vil gerne have dem væk, men jeg kan ikke finde en indstilling i Windows, som klarer det. Kan det lade sig gøre at fjerne skyggerne?


SVAR Muligheden for at slå skygger til eller fra gemmer sig i Kontrolpanel, så det er nok grunden til, at du ikke har kunnet finde den. Vi viser her, hvordan du let fjerner skygger fra ikonerne på Skrivebordet. Metoden er den samme i Windows 11 og 10.




1 Klik først i søgefeltet i Windows **1**, og skriv **Juster udseende og ydelse** **2**.



2 Klik på søgeresultatet **Juster udseende og ydelse for Windows** **3**.



3 Fjern nu markeringen ved **Brug skygger til ikoner på skrivebordet** **4**.



4 Klik på knappen **Anvend** **5** efterfulgt af **OK** **6**. Nu er ikonernes skygger væk.

SEND OS DINE PC-SPØRGSMÅL

Her på siderne svarer vi på udvalgte spørgsmål fra bladets abonnenter.


Du kan altid sende os et spørgsmål om artiklerne og programmerne fra bladet og om din pc på:
komputer.dk/sporgos



Hvad gør min pc når jeg fjerner McAfee?

I et halvt år har jeg brugt den McAfee-beskyttelse, der fulgte med min nye pc. Nu er prøveperioden udløbet. Hvad sker der, hvis jeg afinstallerer programmet?

SVAR Hvis du fjerner prøveudgaven af McAfees antivirusprogram, vil Windows automatisk gøre dig opmærksom på, at du i stedet bør bruge systemets indbyggede beskyttelse. Du behøver altså ikke at frygte, at din pc er ubeskyttet efterfølgende. Vil du have et andet antivirusprogram på din pc, anbefaler vi det stærke Avast One Essential, som du som abonnent kan hente gratis på komputer.dk/sikkerhedspakke




Hvis der ikke er noget sikkerhedsprogram på din pc, får du en advarsel fra Windows. Klik på advarslens for at slå Windows Sikkerhed til.




Proceslinjen vises kun en gang imellem

Jeg lånte min Windows 11-pc ud. Nu er proceslinjen skjult, og vises kun, når jeg fører musen til skærmens bund. Hvordan får jeg den tilbage?


SVAR Det er meget muligt, at din gæst har fået aktiveret en funktion, som automatisk skjuler proceslinjen. Det er heldigvis nemt at lave om.



1 Tryk på Windows-tasten og I på tastaturet, så du lander i Windows' indstillinger **1**.




2 Gå til **Personlig tilpasning** **2**.




3 Vælg menupunktet **Proceslinje** **3**.



4 Rul ned, og klik på sektionen **Proceslinjes funktionsmåde** **4**.



5 Fjern fluebenet ved **Skjul proceslinjen automatisk** **5**.




6 Nu er proceslinjen tilbage i bunden af skærmen, og du kan bruge den som normalt.

Hvordan udskriver jeg til papirkanten?

Når jeg udskriver fra Excel, har jeg bemærket, at en betydelig del af papiret er blankt. Kan jeg ikke indrette udskrivningen, så hele papiret bliver udnyttet?


SVAR Jo, du kan sætte margenerne i Excel til "0", så alt pladsen bliver udnyttet. Det viser vi dig her.



1 I Excel vælger du **Sidelayout** efterfulgt af **Margener**.



2 Vælg **Brugerdefinerede margener**.



3 Sæt alle indstillinger til en margen på 0. Afslut med **OK**.




Gmail kan søge efter tekst i fotos

Jeg har ved et tilfælde opdaget en overraskende mulighed i Gmail: Jeg ville søge efter mails med et bestemt ord, men i stedet førte søgeresultaterne mig til en vedhæftet billedfil. Det viser sig, at Gmail også finder tekst, som er gemt i billeder. Det var noget af en overraskelse for mig og kan måske også være til gavn for andre læsere.

Med venlig hilsen
Peter Jensen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Det er bestemt overraskende, at Gmail benytter tekstgenkendelse til at lade dig søge i tekst fra billeder. Vi har nu testet din opdagelse, og du har helt ret: Gmail finder ord i billeder. Vi giver her et eksempel på, hvordan det foregår.



1 Vi søger på et ord for at se, om det findes i vedhæftede fotos. I søgeresultaterne klikker vi på en mail med en vedhæftet fil.



2 Og sandt nok. Søgeresultatet fører os til billedfil, hvor ordet **Berghotel** indgår.

LÆSERTIP

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg USB C AC-oplader.




Søg overalt på computeren




I Windows 10 har jeg valgt "Udvidet søgning", hvilket burde betyde, at alle filer på pc'en bliver indekseret. Men jeg har bemærket, at nogle filer (fx fra ProgramData-mappen) alligevel ikke dukker op, når jeg søger. Hvad kan jeg gøre ved det?


SVAR Windows udelader faktisk enkelte mapper i den udvidede søgning. Vi viser, hvordan du alligevel sætter Windows til at søge i alle de mapper, du ønsker.



1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.




2 Vælg dernæst menupunktet **Søg** **3**.



3 Til venstre vælger du nu **Søgning i Windows** **4**.



4 Klik på feltet **Udvidet** **5**, så det markeres som her.



5 Rul ned, og klik på en mappe **6**, som Windows har fravalgt, men som du gerne vil have indekseret.




6 Klik til sidst på **Fjern udeladt mappe** **7**. Så kan du fremover søge efter filer i mappen.

Dette billede bliver skiftet, når artiklen kommer retur efter oversættelse.


Hvordan ser jeg begge sider af PDF'en?

Jeg har hentet en PDF-manual fra en hjemmeside. Men når jeg åbner den i Chrome, står siderne under hinanden og ikke side om side, som det ellers giver bedst mening. Kan det ændres?


SVAR Ja, det kan du faktisk i Chrome, for det er browseren, der bestemmer, hvordan PDF'er vises. Se her, hvordan du let ændrer indstillingen.



1 Som det ses **1**, bliver denne PDF i Chrome som udgangspunkt vist en side ad gangen.



2 For at ændre dette skal du klikke på de tre prikker **2** i øverste, højre hjørne.



3 Klik på **Tosidet visning** **3** i menuen, der åbner.



4 Nu bliver PDF'en i stedet vist med to sider **4** ved siden af hinanden.



I blad 9/2025 beskrev I, hvordan man opdaterer sin Windows 11-pc fra versionen 22h2 til 23h2. I tilbød et program, som hjalp mig med det. Men nu sidder jeg fast i 23h2 og kan ikke opdatere til versionen 24h2. Findes der et andet program, som kan hjælpe mig?

SVAR Programmet til at opdatere fra 22h2 til 23h2 var en nødløsning fra Microsofts side, fordi mange Windows-brugere havde problemer med netop den opdatering. Der findes ikke tilsvarende store problemer med opdateringen til 24h2, og derfor findes der desværre ikke et specialprogram. Du kan dog forsøge dig med opdateringsassistenten til Windows 11 - et værktøj, som hjælper, hvis Windows Update ikke klarer opgaven selv. Du henter det på komputer.dk/2514

Når I anbefaler Hasleo Backup Suite til at styre harddiskene, er det så fordi, det er bedre end Disk Genius?


SVAR Disk Genius og Hasleo kan fint supplere hinanden. Hasleo kan du bruge til at tage backup af harddisken, mens Disk Genius' hovedformål er at styre dine partitioner og drev. Begge programmer ligger på: komputer.dk/2514




Hvorfor har jeg intet galleri?

I blad 6/2025 beskrev I, hvordan man kunne bruge Stifinders galleri-værktøj til at få vist en tidslinje med sine fotos på pc'en. Men hvorfor ser jeg slet ikke Galleri i min Stifinder i Windows 11?


SVAR Galleri er en fast del af Windows 11, så vi tror, at der er gået noget galt i Stifinder-indstillingerne på din pc. Derfor vil vi foreslå dig at nulstille mappeindstillingerne for at få Galleri ordentligt på plads igen.



1 Klik på de tre prikker øverst **1** i Stifinder. Vælg derpå **Indstillinger** **2**.



2 Tryk derefter på knappen **Gendan standardindstillinger** **3** fulgt af **Anvend** **4** og **OK** **5**.



3 Dermed bør din fotosamling igen ligge som punktet **Galleri** **6** i panelet til venstre i Stifinder.


Sådan fjernede jeg Opgavevisning i Windows 10

Jeg tror, at kun meget få bruger værktøjet Opgavevisning. For nylig fandt jeg metoden til at fjerne ikonet til værktøjet i Windows 10, så jeg har fået mere plads på proceslinjen.

Med venlig hilsen
John Sørensen



1 Her ses ikonet **1** for Opgavevisning, som vi vil fjerne. Højreklik et tomt sted på proceslinjen **2**.



2 Klik på **Vis knappen Opgavevisning** **3**, så fluebenet **4** forsvinder.

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Tak for tippet. Du har ret i, at Opgavevisning – en oversigt over de seneste aktiviteter i Windows – ikke er slået rigtigt igennem. Og så kan man jo lige så godt bruge pladsen på proceslinjen til bedre formål.



3 Dermed forvinder ikonet **5** fra proceslinjen, så pladsen kan bruges på andre ikoner.


Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.




Edge blokerer når jeg henter programmer

Jeg har endelig fået anskaffet mig en pc med Windows 11, men er kommet dårligt fra start: Jeg får ikke lov til at hente ellers helt ufarlige programmer fra jeres hjemmeside. I Edge dukker der en besked op, der siger, at "Microsoft Defender SmartScreen ikke kan bekræfte, at filen er sikker". Men jeg er jo sikker på, at filen er god nok. Hvad skal jeg så gøre?

SVAR SmartScreen er et sikkerhedsværktøj i Microsoft Edge, og det beskytter dig og din pc mod usikre hjemmesider og skadelige filer. Det analyserer programmer, som du henter fra nettet, og tjekker, om de har et dårligt omdømme. SmartScreen kan dog tage fejl, og det er nok sket i dette tilfælde. Du kan trykt slå Smart-Screen fra, når du henter programmer fra vores hjemmeside, for vi har tjekket dem grundigt for dig. Vi viser her, hvordan du slår SmartScreen fra, så Edge ikke længere advarer mod programmer, som du har tillid til.




1 Begynd med at højreklikke på startknappen i Windows **1**, og vælg så **Indstillinger** **2**.




2 Klik på kategorien **Sikkerhed og anonymitet** **3**.




3 Vælg derpå **Windows Sikkerhed** **4**.



4 Klik derefter på feltet **App- og browserstyring** **5**.



5 Under **Omdømmebaseret beskyttelse** klikker du på **Indstillinger for omdømmebaseret beskyttelse** **6**.





6 Klik på skydeknappen under **SmartScreen til Microsoft Edge** **7**, så der står **Slået fra** **8**. Du kan eventuelt slå den til igen, hvis du henter programmer fra andre hjemmesider.




Bluetooth-ikonet er forsvundet

På en eller anden måde er jeg kommet til at fjerne Bluetooth-ikonet i proceslinjen på min Windows 11-pc. Hvordan får jeg det tilbage?


SVAR Det kræver bare en tur forbi Windows' indstillinger at få ikonet tilbage. Så kan du igen nemt slå Bluetooth til og fra på computeren.




1 Højreklik på startknappen **1**, og klik på **Indstillinger** **2**.




2 Klik herefter på **Bluetooth og enheder** **3** i menuen.




3 I næste vindue skal du klikke på **Enheder** **4**.



4 Rul ned, og klik på **Flere Bluetooth-indstillinger** **5**.



5 Sørg for at sætte flueben ved **Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet** **6**. Klik så på **Anvend** **7**.



6 Nu er Bluetooth-ikonet **8** tilbage i meddelelsesområdet igen.


Sådan linker jeg internt i et Word-dokument

Jeg har fundet ud af, man kan tilføje interne bogmærker til et dokument i Word! Derefter kan man oprette links til bogmærkerne og på den måde hurtigt hoppe rundt i store dokumenter.


Med venlig hilsen
Søren Laursen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Tak for tippet, som bestemt er nyttigt. Bemærk, at man følger de oprettede links ved at klikke på dem, samtidig med at man holder Ctrl-tasten nede. Her viser vi, hvordan du opretter bogmærkerne og laver dem om til links.



1 Marker først den tekst **1**, som et klik på bogmærket fremover skal føre til.




2 Vælg **Indsæt** **2** fulgt af **Links** **3** og herefter **Bogmærke** **4**.



3 Giv bogmærket et navn **5**, og klik på **Tilføj** nederst.



4 Højreklik derefter på den tekst **6** i dokumentet, du vil linke fra, og vælg **Link** **7**.



5 Vælg **En placering i dette dokument** **8**. Vælg bogmærket **9** og klik på **OK**. Linket bliver indsat.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

