





Kuinka voin rajoittaa lasta lataamasta?

Lapsenlapseni on teknisesti taitava. Hän lainaa välillä Windows 10 -tietokoneettani, mutten halua, että hän voi ladata ohjelmia ja pelejä netistä mahdollisten haitallisten tiedostojen vuoksi. Mitä minun pitäisi tehdä?

VASTAUS Helpoin tapa on estää sellaisten ohjelmien käyttö, joita ei ole ladattu Microsoft Storesta. Siellä on vain Microsoftin hyväksymiä ohjelmia. Näytämme, miten voit määrittää Windowsin suojausasetukset siten, että vain turvallisia ohjelmia voi ladata.



1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella aloituspainiketta **1** ja valitse kohta **Asetukset** **2**.



2 Valitse seuraavaksi valikkokohta **Sovellukset** **3**.




3 Siirry valikon kohtaan **Valitse, mistä sovellukset saadaan** **4** ja napsauta nuolta **5**.



4 Valitse kohta **Vain Microsoft Storesta (suositus)** **6**.



5 Lapsenlapsesi voi nyt ladata ohjelmia ja pelejä Microsoft Store -kuvaketta käyttämällä **7**.




6 Mikäli lapsi yrittää ladata sovelluksen, jota ei ole vahvistettu, hän saa tämän ilmoituksen **8**. Siinä kehoitetaan lataamaan vastaava sovellus Microsoft Storesta.




Miten saan selaimen välilehdet toiselle tietokoneelle?

Olen hankkinut uuden tietokoneen. Vanhalla laitteellani on Chromessa avoinna lähes 50 välilehteä, ja haluaisin avata samat välilehdet uudella tietokoneella. Molemmissa käytetään Chromea ja samaa Google-tiliä. Onnistuuko se?


VASTAUS Kyllä. Voit helposti siirtää kaikki avoimet välilehdet uuteen tietokoneeseen.




1 Mene asetussivulle **chrome://history/syncedTabs** **1** sillä laitteella, johon haluat siirtää. Sinun on oltava kirjautuneena Google-tilillesi.



2 Etsi luettelosta kone **2**, josta haluat siirtää välilehtiä. Napsauta kolmea pistettä **3**.



3 Valitse sitten kohta **Avaa kaikki** **4**.



4 Kaikki siirretyt välilehdet avautuvat Chromessa **5**.

LÄHETÄ MEILLE KYSYMYKSESI

Näillä sivuilla vastaamme lehden tilaajien kysymyksiin.

Lähetä kysymys lehden artikkeleista ja ohjelmista tai tietokoneesi toiminnasta osoitteeseen:


kotimikro.fi/kysymeilta



Missä Kartat on?

Avasin Kartat-sovelluksen Windowsissa, ja sain viestin "Kartat eivät ole saatavilla Microsoft Storessa". Mitä tämä tarkoittaa?

VASTAUS Microsoft on päättänyt lakkauttaa Kartat, joka oli todella hyvin toimiva työkalu. Se ei kuitenkaan pystynyt kilpailemaan Google Mapsin kanssa. Kartat-sovellus ei siis ole enää lainkaan käytettävissä.




Kartat-sovellusta Windowsissa avattaessa näytetään ilmoitus, ettei sovellus ole enää saatavilla.


Kello on hävinnyt tehtäväpalkista

Windows 11 -tietokoneessani ei näy kelloa oikealla puolella näytön tehtäväpalkissa. Miten saan sen takaisin?


VASTAUS Tämä johtunee siitä, että Windowsissa on asetus väärin. Näytämme tässä, miten saat kellon takaisin tavalliseen paikkaansa tehtäväpalkin oikealle puolelle.




1 Napsauta aloitusta **1** hiiren oikealla ja valitse **Asetukset** **2**.



2 Valitse kohta **Aika ja kieli** **3**.



3 Valitse sitten valikkokohta **Päivämäärä ja aika** **4**.



4 Valitse kohdassa **Näytä aika ja päivämäärä ilmaisinalueella** **5** liukukytkimellä tilaksi **Käytössä** **6**.




5 Kello tulee taas näkyviin tuttuun paikkaan ilmoitusalueelle **7**.


Musiikin sulkeminen Chromessa

Useita välilehtiä auki pidettäessä Chromessa voi olla vaikea löytää välilehteä, jolla toistetaan musiikkia tai videoita. Voiko toistettavan äänen löytää helposti, jotta sen saa tarvittaessa pois päältä?

VASTAUS Kyllä, sillä Chromessa on yläreunassa painike, joka näyttää yleiskatsauksen toistettavasta mediasta. Sieltä voit hiljentää musiikin.



1 Ääntä tai videota Chromessa toistettaessa näkyy tämä kuvake **1**. Napsauta sitä.



2 Näet nyt pienen ikkunan, jossa näkyy **2** yksi tai useampi toisto. Täältä voit esimerkiksi kytkeä videon tai musiikin heti pois päältä **3**.


Raivaa lisää tilaa Tehtävienhallintaan

Olen huomannut, etten juuri koskaan käytä Windows 10:n Tehtävienhallinnan yläreunan eri valikoita. Olen nyt lähes aina pienentänyt valikon, jotta ikkunnassa olisi enemmän tilaa tiedostoille ja kansioille.


*Ystävällisin terveisin
Per Nielsen*

TOIMITUKSEN KOMMENTTI

Kiitos hyvästä vinkistä. Kuten olet huomannut, valikon voi laajentaa (jolloin pääset kaikkiin valikkokohteisiin) tai pienentää, jolloin Tehtävienhallinnan ikkunnassa on enemmän tilaa muille kohteille.



1 Valikkopalkki **1** vie paljon tilaa Tehtävienhallinnassa. Napsauta pientä nuolta **2** oikeassa yläkulmassa.



2 Valikkopalkki häviää **3**, ja Tehtävienhallinnassa on enemmän tilaa. Nuolesta voit taas laajentaa sen.

LUKIJAVINKKI


Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkkisi osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi
Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon.
Tästä vinkistä palkintona on Sandberg USB C-laturi.




Voiko Wordiin luoda komentoja?

Wordissa näppäinyhdistelmä hakuun on Ctrl + H eikä Ctrl + F, jota olen tottunut käyttämään selaimessa. Voinko itse luoda Wordiin näppäinyhdistelmiä, jotta minun ei tarvitsisi käyttää Wordin omia näppäinyhdistelmiä?


VASTAUS Wordissä on työkalu, jonka avulla voit mukauttaa pikanäppäimiä. Näytämme esimerkkinä hakutoiminnon.




1 Valitse aluksi **Tiedosto** ikkunan yläosassa **1**.




2 Valitse sitten **Asetukset** vasemmasta alanurkasta **2**.




3 Valitse kohta **Valintanauhan mukauttaminen** **3**.




4 Valitse **Mukauta...** **4** hieman alempana.



5 Napsauta sen jälkeen kohtaa **Kaikki komennot** **5**.



6 Valitse luettelosta toiminto, johon haluat näppäinyhdistelmän. Tässä se on **MuokkaaKorvaa** **6**.




7 Kirjoita näppäinyhdistelmä. Tässä valitsimme **Ctrl + F** **7**. Napsauta lopuksi **Liitä**-painiketta.


Sarakkeiden mukauttaminen Excelissä

Minulla on Excel-taulukko, jossa sarakkeet ovat paljon leveämpiä kuin niiden teksti. Voin korjata ne manuaalisesti, mutta kun kirjoitan jotain uutta, leveys on korjattava uudelleen. Voiko tämän tehdä automaattisesti?


VASTAUS Kyllä. Voit asettaa Excelin mukauttamaan kaikkien sarakkeiden leveyden niiden sisällön mukaan. Näytämme menetelmän tässä.




1 Tämä on ongelma. Sarake **A** on leveämpi kuin sen sisältö **1**.



2 Valitse ylhäältä valikosta kohta **Muotoile** **2**.



3 Valitse sitten kohta **Sovita sarakkeen leveys** **3**.



4 Taulukon sarakkeiden leveys sovitetaan nyt aina sisällön mukaan **4**.


Tietokoneen nimi on helppo muuttaa

Tietokoneen nimenä ei tarvitse pitää sitä, minkä valitsi Windowsin asennuksen yhteydessä. Nimen muuttaminen on itse asiassa helppoa. Olen tehnyt sen itse Windows 11 -tietokoneeni asetuksista.

*Ystävällisin terveisin
John Sørensen*

TOIMITUKSEN KOMMENTTI


Kiitos vinkistä. Tietokoneen nimeä käytetään monissa yhteyksissä, esimerkiksi silloin, kun yhdistät laitteita bluetoothilla tai kun selaimesi synkronoidaan eri tietokoneiden välillä. Siksi on järkevää valita hyvä ja kuvaava nimi.



1 Napsauta aloitusta **1** hiiren oikealla ja valitse **Asetukset** **2**.



2 Napsauta ylhäällä kohtaa **Nimeä uudelleen** **3**.



3 Kirjoita tietokoneen nimi **4** ja napsauta sitten painiketta **Seuraava** **5**.


Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkkiä osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi. Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon. Tästä vinkistä palkintona on Sandberg Bluetooth-numeronäppäimistö.




Chromessa näkyy väärä osoite

Tehdessäni ostoksia verkossa Chrome täyttää lomakekenttiin aiemman posti-osoitteeni. Kuinka voin korjata tämän, jotta se muistaa nykyisen osoitteeni?


VASTAUS Tämä tehdään Chromen automaattisen täydennyksen asetuksissa.




1 Napsauta kolmea pistettä **1** Chromen yläkulmassa oikealla.




2 Valitse sitten kohta **Asetukset** **2**.




3 Valitse **Automaattinen täyttö ja salasana** **3**.



4 Napsauta kohtaa **Osoitteet ja muita tietoja** **4**.



5 Napsauta kolmea pistettä **5** vanhan osoitteesi vieressä. Valitse **Poista** **6** ja sitten **Lisää** **7**.




6 Kirjoita uusi osoitteesi **8** ja napsauta sen jälkeen **Tallenna**-painiketta **9**.


Internet Explorer näkyy edelleen tietokoneellani

Internet Explorer on tietäakseni vanhentunut jo kauan sitten Windows 10:ssä. Huomasin, että vanha selain on silti edelleen aloitusvalikossa. Voiko sen poistaa?


VASTAUS Internet Exploreria voidaan edelleen käyttää Windowsissa niin sanottuna valinnaisena toimintona. Sen pitäisi kuitenkin olla oletusarvoisesti pois käytöstä. Jos Internet Explorer edelleen näkyy koneellasi, voit poistaa sen Windows 10:stä seuraavalla tavalla.




Internet Explorer näkyy edelleen kysyjän tietokoneessa.




1 Napsauta aloitusta **1** hiiren oikealla ja valitse **Asetukset** **2**.




2 Valitse sitten valikkokohta **Järjestelmä** **3**.



3 Valitse alhaalta vasemmalta **Valinnaiset ominaisuudet** **4**.



4 Napsauta kohtaa **Internet Explorer 11** **5**.



5 Napsauta lopuksi **Poista**-painiketta **6**.


Käytä Wordin toimintoja näppäimistöllä

Tietokoneen hiiren runsas käyttö rajoittaa käyttöä. Siksi käytän mahdollisimman paljon näppäimistöä hiiren sijaan. Wordissa voi välttää hiiren käytön lähes kokonaan. Tässä ovat parhaat vinkkini Wordin eri toimintojen käyttämiseen näppäimistöllä.


Ystävällisin terveisin
Svend Hansen

TOIMITUKSEN KOMMENTTI


Kiitos ideasta. Wordissa ja muissa Microsoftin toimisto-ohjelmissa voi suorittaa yllättävän monia tehtäviä pelkästään näppäimistöä käyttämällä. Tässä näytämme, kuinka voit navigoida valikoissa näppäimistön avulla.




1 Avaa Word-asiakirja. Paina näppäimistösi **Alt**-näppäintä.




2 Valikkokohtien vieressä näkyy yksi tai kaksi kirjainta tai numeroa. Tässä vaihdetaan kahdesta palstasta kolmeen. Päästäksesi **Asettelu**-valikkoon **1** paina **P**.



3 Kirjoita **WP** päästäksesi kohtaan **Palstat** **2**.



4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Kolme** **3** ja paina **Enter**-näppäintä



5 Teksti muuttuu kolmipalstaiseksi. Voit siirtyä muihin kohtiin painamalla **Alt**-näppäintä uudelleen.

Älä suotta panttaa niksitietoa, vaan lähetä vinkkisi osoitteeseen vinkit@kotimikro.fi
Julkaistusta vinkistä saa hienon palkinnon.
Tästä vinkistä palkintona on Motion Tracking Phone Mount -puhelinteline.

LUKIJAVINKKI

