


USB-minnet är skrivskyddat




Jag har ett stort USB-minne, men jag kan inte använda det eftersom Windows säger att det är skrivskyddat. Jag har tagit bort skyddet i Utforskaren, men det har inte hjälpt. Finns det något annat jag kan göra?


SVAR Du kan försöka ta bort skrivskyddet med hjälp av verktyget PowerShell. Det kan ofta lösa problemet.




1 Sätt in USB-minnet i datorn. Högerklicka på Start-knappen **1** och välj alternativet **Windows PowerShell (Admin)** **2**.




2 Skriv **diskpart** **3** och tryck på **Retur** på tangentbordet.




3 Skriv nu **list disk** **4** och tryck på **Retur**.



4 Nu visas en lista över enheter **5**. Skriv **select disk 1** **6** (ersätt **1** med siffran för ditt USB-minne **7** i din lista). Tryck på **Retur**.



5 Skriv **attributes disk clear readonly** **8** och tryck på **Retur**.




6 Skrivskyddet tas bort **9**. Försök sedan använda USB-nyckeln från Utforskaren.




Spara de viktigaste flikarna till senare

Jag brukar ha 20 eller 30 flikar öppna samtidigt i Chrome, och flera av dem använder jag varje dag. Kan jag göra så att flikarna jag använder ofta öppnas med webbläsaren?


SVAR Det kan du på olika sätt. Det enklaste sättet är att fästa webbplatserna högst upp i Chrome. Då ligger de som små genvägar som du alltid kan komma åt snabbt.



1 Välj en flik du vill fästa och högerklicka på den **1**.



2 Välj nu **Fäst** i högerklicksmenyn **2**.



3 Nu ligger den viktiga hemsidan som en liten genvägsikon **3** längst till vänster. Du öppnar den genom att klicka på den. Du kan skapa flera favorithemsidor på samma sätt. Ikonen kommer att finnas kvar när du startar om webbläsaren.

SKICKA DINA PC-FRÅGOR TILL OSS

På de här sidorna svarar vi på utvalda frågor från tidningens prenumeranter.

Du kan alltid skicka oss frågor om artiklar och program från tidningen och om din dator till:

pctidningen.se/fragaoss



Vad är det för märkliga Chrome-länkar?

En del av era artiklar innehåller länkar som <chrome://settings>. Vad är det för länkar? Är det riktiga hemsidor?

SVAR När det står <chrome://> i en länk, leder den till en inställning i Chrome. Adressen <chrome://settings/search> ger till exempel möjlighet att byta sökmotor. Det finns även en samlad översikt över alla dessa special-sidor. Du hittar den genom att skriva in <chrome://chrome-urls> i Chrome.

List of Chrome URLs


- <chrome://access-code-cast>
- <chrome://accessibility>
- <chrome://app-service-internals>
- <chrome://app-settings>
- <chrome://apps>
- <chrome://attribution-internals>
- <chrome://autofill-internals>
- <chrome://batch-upload>
- <chrome://blob-internals>
- <chrome://bluetooth-internals>
- <chrome://bookmarks>
- <chrome://bookmarks-side-panel.top-chrome>
- <chrome://browser-switch>
- <chrome://cast-feedback>
- <chrome://certificate-manager>
- <chrome://chrome>
- <chrome://chrome-signin>
- <chrome://chrome-urls>
- <chrome://compare>
- <chrome://components>
- <chrome://connection-help>
- <chrome://connection-monitoring-detected>
- <chrome://connectors-internals>
- <chrome://crashes>
- <chrome://credits>
- <chrome://customize-chrome-side-panel.top-chrome>

När länkar börjar med <chrome://> leder de till Chromes sidor med hjälp och inställningar.


Kan jag använda WhatsApp i webbläsaren?

Jag använder WhatsApp för att prata med mina vänner på min Android-mobil. Kan jag använda tjänsten i datorns webbläsare? Det skulle vara enklare med en stor skärm.

SVAR Det kan du absolut. Metoden för att öppna WhatsApp i webbläsaren är dock lite speciell, eftersom du måste börja från din mobil. Vi visar hur du gör för att kunna använda WhatsApp både på mobilen och på datorn.




1 På mobilen trycker du först på WhatsApp-ikonen **1**.




2 Klicka på de tre punkterna **2** och välj **Länkade enheter** **3**.



3 Nu trycker du på **Länka en enhet** **4**.



4 På datorn öppnar du sidan web.whatsapp.com. Rikta mobilens kamera mot QR-koden **5**.



5 Nu loggar du in på ditt konto, vilket visas på din mobil **6**.




6 Nu blir du inloggad på ditt konto i webbläsaren **7** och kan använda WhatsApp i ett stort fönster.

Kan jag löpande se antalet ord i mitt dokument?

Jag vet att Word har en funktion för att visa antalet tecken och ord i ett dokument, men går det att visa de siffrorna permanent?


SVAR Ja, det kan göra i statusfältet längst ner i fönstret. Så här gör du:



1 Som utgångspunkt kan du hitta antal och ord och tecken genom att klicka på **Granska 1** följt av **Räkna ord 2**.



2 För att se informationen hela tiden, högerklicka på statusfältet **3** längst ner i Word.



3 Markera alternativen **Räkna ord 4** och **Antal tecken (med blanksteg) 5**.



4 Då visas informationen **6** permanent i statusfältet längst ned i Word.


Bli av med Snabbåtkomst

Jag var trött på översikten över vanliga mappar som visades högst upp i Utforskaren på min Windows 10-dator. Nu har jag valt visningen Den här datorn så att jag istället får mer relevanta genvägar i fönstret. Det gör man i Utforskaren inställningar.


Med vänlig hälsning
Jörgen Petersson

REDAKTÖRENS KOMMENTAR


Tack för det här tipset som återställer Utforskaren till den vy som användes tidigare. Vi har intrycket att det är den vy som de flesta föredrar idag.



1 Här syns den oönskade vyn med **Mappar som ofta används 1**. Välj **Visa 2** följt av **Alternativ**.



2 Välj **Den här datorn 3** i menyn. Klicka på **Verkställ** följt av **OK**.



3 När du startar Utforskaren igen visas **Den här datorn 4** med smidig tillgång till bibliotek som bland annat **Dokument 5**.

LÄSARTIPS

Har du ett tips kan du mejla till tips@pctidningen.se.
Tar vi med det i tidningen får du en gåva som tack.
För det här tipset var priset en Sandberg USB C AC-laddare.







Kan jag använda Bluetooth när jag är i flygplansläge?

När jag flyger sätter jag min Windows 10-dator i flygplansläge som flygbolaget kräver, men flygplansläget innebär också att jag inte kan använda Bluetooth för mina hörlurar. Finns det något jag kan göra åt detta?


SVAR Ja, i Windows kan du välja att göra ett undantag så att flygplansläget inte påverkar din Bluetooth-användning. Vi ska visa dig hur du ställer in det.



1 Högerklicka på Start-knappen **1** och välj **Inställningar** **2**.




2 Välj alternativet **Nätverk och internet** **3**.




3 I nästa fönster väljer du **Flygplansläge** **4** till vänster.



4 Längst upp ser du till att reglaget är **Aktiverat** **5**.



5 Stäng av **Wi-Fi** **6** och aktivera **Bluetooth** **7**.




6 Du kan fortfarande aktivera flygplansläget **8** i åtgärdscentret, men du kan använda Bluetooth **9**.


Musen är för snabb

Jag tycker muspekaren på min dator rör sig alldeles för snabbt. Minsta musrörelse resulterar i ett stort hopp i muspekarens position på skärmen. Kan jag få den att gå långsammare på min Windows 10-dator?


SVAR Ja. Det går att ändra musens hastighet i Windows inställningar.




1 Högerklicka på Start-knappen **1** och välj **Inställningar** **2**.



2 Klicka på **Enheter** **3** i Windows inställningsfönster.



3 Klicka på kategorin **Mus** **4** till vänster.



4 Dra i reglaget under **Markörhastighet** **5** till en passande nivå. Ju längre till vänster, desto långsammare rör sig muspekaren.

2 SNABBA

Jag har läst att det finns några olika krav som måste uppfyllas innan en Windows 10-dator kan uppgraderas till Windows 11. Kan du hjälpa mig med en fullständig lista över vilka krav det är?

SVAR Det här är kraven som måste vara uppfyllda:

- Datorn måste ha en 64-bit processor på minst 1 GHz och två eller fler kärnor.
- Den måste ha minst 4 gigabyte arbetsminne och 64 gigabyte lagring.
- TPM 2.0 (säkerhetsmodul) ska vara aktiverad i BIOS.
- Secure Boot ska vara aktiverad i BIOS.
- Grafikkortet måste ha stöd för DirectX 12.
- Du kan kontrollera om din dator är stark nog med Windows PC Health Check på pctidningen.se/2518

Jag har gjort mig av med en stationär dator och köpt en ny bärbar dator. Kan jag få DVD-enheten från den gamla datorn att fungera med min nya?


SVAR Ja, det går. Vi föreslår en USB-adapter som matchar enhetens kontakt – SATA eller IDE. Anslut sedan USB-kabeln till din nya dator. Windows 11 kommer vanligtvis att hitta och installera enheten själv så att du kan använda den som en extern DVD-enhet.




Hur länkar jag till en plats på en hemsida?

Det verkar dumt att länka till en stor Wikipedia-artikel, till exempel, om man bara vill lyfta fram en liten detalj. Kan man länka mer exakt?


SVAR Ja, Chrome har faktiskt en funktion som gör att du kan länka till ett visst stycke text på en webbplats. Länken kan öppnas i vilken webb-läsare som helst.



1 Här befinner vi oss långt ner på en hemsida. Markera text **1**, högerklicka **2** och välj **Kopiera länk till markering** **3**. Länken kopieras och kan nu klistras in i exempelvis ett mejl.



2 Mottagare ska nu klistra in länken i webbläsarens adressfält **4** och trycka på **Retur**.



3 Nu öppnas webbplatsen vid samma text som du markerade **5**.


Jag har lagt aktivitetsfältet överst

En hängande Start-meny! Det har jag på min Windows 10-dator. Genom att ha aktivitetsfältet högst upp på skärmen upplever jag att skrivbordsytan är mycket bättre organiserad. Jag skulle rekommendera andra läsare att prova samma sak.

Med vänlig hälsning
Anita Larsson

REDAKTÖRENS KOMMENTAR


Tack. Det faktum att du kan göra den här typen av anpassningar, som tyvärr inte är möjliga ännu i Windows 11, är en av orsakerna till att många människor håller sig kvar i Windows 10.



1 Högerklicka på aktivitetsfältet **1** och klicka på **Lås aktivitetsfältet** **2** så att boken försvinner.



2 Håll ned vänster musknapp och dra aktivitetsfältet till toppen **3**.



3 Nu när du klickar på Start-knappen **4** kommer startmenyn att hänga ner från toppen av skärmen.


Har du ett tips kan du mejla till tips@pctidningen.se.
Tar vi med det i tidningen får du en gåva som tack.
För det här tipset var priset en Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.



Kan jag se videon i ett litet fönster

Jag tycker mig ha sett att man kan få sina videor i webbläsaren att spelas upp i ett litet fönster som är oberoende av vad man gör i övrigt på datorn. Kan jag göra det i Edge?


SVAR Först och främst behöver du se till att alternativet är aktiverat i Edge. Därefter måste du klicka på en knapp i videoramen. Här ska vi visa dig hur du gör båda dessa saker:




1 Skriv **edge://settings** **1** i adressfältet i Edge och tryck på **Retur**. Skriv **bild-i-bild** **2** i sökrutan och tryck på **Retur**.




2 Här ska du klicka på reglaget **3** så det blir blått.



3 Nu när du tittar på en video i Edge kan du klicka på den lilla ikonen **4** nere till höger i videorutan.



4 Videon lossnar från webbläsaren och flyter **5** längst ned till höger i fönstret, oavsett vilken annan webbplats du besöker.




5 För att stänga miniatyrvyn klickar du på korset **6**.


Kan jag ta bort en del av fotot?

Jag behöver ett program som låter mig ta bort detaljer från mina foton. Ni har skrivit om en mobilapp som kan göra det, men jag vill hellre använda datorn. Har ni något tips?


SVAR Ja, du kan använda appen Foton, som är en del av Windows. Det är den snabbaste metoden och den fungerar väldigt bra.




1 Högerklicka på en bild **1** i Utforskaren. Välj **Öppna med** **2** följt av **Foton** **3**.




2 Klicka på knappen **Redigera** **4** uppe till vänster.




3 Välj sedan sudda-ikonen **5**.



4 En cirkel visas på bilden. Flytta den till det önskade området **6** och gnugga på området med musen.



5 Efter en liten stund försvinner den utsuddade detaljen från området **7** helt automatiskt.



6 Välj **Alternativ för att spara** **8** följt av **Spara som kopia** **9**. Den redigerade bilden som en ny bild.

Så flyttar jag kolumner i Excel

Det var först nyligen som jag kom på hur man flyttar en kolumn till en ny plats i Excel. Det är inte så enkelt och du måste veta vilken pilsymbol du ska använda för att få data i en kolumn flyttad korrekt till den nya platsen.

Med vänlig hälsning
Johan Blomfeldt

REDAKTÖRENS KOMMENTAR

Tack så mycket för tipset. Du har helt klart rätt i att det inte är så enkelt som man kanske kan tro. Om man bara drar en kolumn med vänster musknapp nedtryckt kommer det inte att fungera. Observera att samma trick även gäller för rader.

LÄSARTIPS

	A	B	C
1	Budget 2025		
2		Utgifter	Inkomst
3	Januari		
4	Februari		
5	Mars		
6	April		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			


1 Markera den kolumn som du vill flytta till en ny plats genom att klicka ovanför första raden **1**.

	A	B	C
1	Budget 2025		
2		Utgifter	Inkomst
3	Januari		
4	Februari		
5	Mars		
6	April		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			


2 Flytta nu markören längst till vänster i kolumnen i fråga **2**. Nu visas ett speciellt plustecken.

	A	B	C
1	Budget 2025		
2		Utgifter	Inkomst
3	Januari		
4	Februari		
5	Mars		
6	April		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

3 Håll vänster musknapp nedtryckt och dra kolumnen till den nya platsen **3**. Du kan både dra kolumnen (och dess innehåll) till en tom kolumn eller ersätta data i en befintlig kolumn.



4 Om det redan finns data på den nya platsen kommer du att varnas om att du håller på att skriva över den. Klicka på **OK** **4** för att skriva över informationen



5 Du kan när som helst skapa en tom kolumn för att undvika att skriva över data när du flyttar runt kolumner. Högerklicka på en kolumnrubrik **5** och välj alternativet **Infoga** **6**.

Har du ett tips kan du mejla till tips@pctidningen.se.
Tar vi med det i tidningen får du en gåva som tack.
För det här tipset var priset en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

