



Hvad laver sprogmenuen midt på Skrivebordet?

Efter en nylig velgennemført opgradering fra Windows 10 til Windows 11 sidder jeg med ét stærkt irriterende problem. Den lille menu, hvor man skifter sprog, har løsrevet sig og har lagt sig på Skrivebordet. Hvordan fjerner jeg den?


SVAR Det er en af de slags mystiske ændringer, der ofte følger i kølvandet på en større opdatering. Du kan dog let fjerne sprogmenuen igen.




1 Her ser vi den lille menu **1**, som lægger sig på Skrivebordet over andre vinduer. Den vil vi fjerne.



2 Højreklik på startknappen **2**, og vælg **Indstillinger** **3**.




3 Vælg menupunktet **Tid og sprog** **4**.



4 Klik på punkt **Indtastning** **5**.



5 Derefter vælger du **Avancerede tastaturindstillinger** **6**.



6 Fjern markeringen **7** ud for **Brug værktøjslinjen Sprog på skrivebordet, når den er tilgængelig**. Så fjernes sprogbjælken.




Flot overskrift i Word-dokument


I andres Word-dokumenter har jeg bemærket, at nogle overskrifter ofte er meget kunstneriske og endda har fornemme skygger under bogstaverne. Men jeg kan ikke finde en tilsvarende skrifttype i mit eget Word. Hvordan laver jeg sådan noget?




SVAR Det kan du let gøre i menuen WordArt, som er en del af Word. Der kan du vælge fantasifulde og flotte skrifter.



1 I Word klikker du først på knappen **Indsæt** 1.



2 Dernæst vælger du **WordArt** 2. Vælg en skrifttype, der passer dig 3.



3 Nu kan du skrive din egen tekst 4 med skrifttypen.

SEND OS DINE PC-SPØRGSMÅL

Her på siderne svarer vi på udvalgte spørgsmål fra bladets abonnenter.


Du kan altid sende os et spørgsmål om artiklerne og programmerne fra bladet og om din pc på:
komputer.dk/sporgos



Filerne er alt for store

Da jeg ville flytte to videofiler fra min pc til en USB-nøgle på 128 GB, fik jeg at vide, at filerne var for store. Hvad gør jeg?

SVAR Du kan bruge USB-nøglen alligevel. Det kræver dog, at du formaterer den til filsystemet exFAT, som understøtter filer, som er større end 4 GB. Bemærk, at filer på nøglen slettes under formateringen.




1 Højreklik på USB-nøglen i Stifinder, og vælg **Formatér**. I vinduet, som åbner, skal du derpå vælge **exFAT** 1. Vælg nu **Start** 2, og følg anvisningerne.


Alle netværk er forsvundet

Efter en Windows-opdatering ser jeg ingen netværk i netværksoversigten, og jeg kan ikke komme på nettet. Jeg tror ikke, det er netkortets skyld, for det har virket problemfrit indtil nu. Hvad gør jeg?


SVAR Vi vil foreslå dig, at du nulstiller netværket. Det svarer til, at Windows gendanner alle oplysninger om dine netværk, så fejl i systemet bliver overskrevet. Resultatet vil typisk være, at Windows kan bruge netværkene igen efter nulstillingen.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.



2 Vælg **Netværk og internet** **3** til venstre i vinduet.



3 Derpå vælger du **Avancerede netværksindstillinger** **4**.



4 Nu klikker du på **Netværksnulstilling** **5**.




5 Ud for **Netværksnulstilling** **6** vælger du til sidst **Nulstil nu** **7**. Følg Windows' anvisninger, og netværket bør snart fungere igen.


Kan jeg oprette genveje til dokumenter i Google Drev?

Jeg bruger Googles kontorpakke på nettet, men jeg synes, at mappestrukturen er uoverskuelig. Kan jeg oprette genveje i Google Drev, så jeg hurtigt kan finde frem til mine ofte brugte dokumenter?

SVAR Ja, du kan let lave genveje i Google Drev, så du får adgang til dokumenter, som måske ligger gemt langt væk i en undermappe.




1 Åbn drive.google.com i en browser. Højreklik på en fil **1**, du vil lave en genvej til. Vælg **Organiser** **2**.




2 Herefter skal du klikke på **Tilføj genvej** **3** i den undermenu, der åbner.



3 Klik så på **Alle lokationer** **4**. Nu vælger vi mappen **Mit drev** **5**, som ligger på forsiden af dit Google Drev. Den skal genvejen ligge i.



4 Derefter klikker du på på knappen **Tilføj** **6** for at bekræfte, at du vil tilføje genvejen til mappen.



5 Når du fremover besøger siden drive.google.com, finder du den oprettede genvej **7** i oversigten.


Læg dine favoritter i Stifinders startvindue

Ligesom man har bogmærker i sin browser, kan man have favoritfiler i Windows Stifinder. Jeg har således stor glæde af at bruge Stifinderpanelet Favoritter til de filer, som jeg ofte vender tilbage til.


Med venlig hilsen
Niels Peter Nielsen

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Det fungerer rigtig godt i Windows 11, hvor Favoritter har fået sin egen plads på velkomstsiden Hjem i Stifinder. Vi viser her, hvordan man tilføjer filer til favoritterpanelet.



1 Højreklik på en fil **1**, og vælg **Føj til Favoritter** **2**.



2 I startvinduet i Stifinder vælger du **Favoritter** **3**. Så kan du se og åbne dine udvalgte filer **4**.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.






Hent HP USB Disk Storage Format Tool på
komputer.dk/2520




Jeg kan ikke formatere USB-nøglen

Jeg har en USB-nøgle, som jeg plejer at bruge uden problemer. Nu får jeg dog fejlbeskeder, når jeg klikker på den i Stifinder, og jeg får ikke lov at formatere den i Windows. Hvad kan jeg så gøre?


SVAR Du kan forsøge at formatere din USB-nøgle med programmet HP USB Disk Storage Format Tool, som ofte kan lidt mere end Windows' eget værktøj. Bemærk, at dine filer slettes under formateringen.




1 Hent HP USB Disk Storage Format Tool, og installer det på din computer. Åbn programmet.




2 Indsæt din USB-nøgle i computeren, og vælg den under **Device** **1**.




3 Under **File system** **2** skal du vælge **FAT32** **3**.



4 Lad indstillingerne **Quick Format** **4** og **Create a DOS startup disk using system files located at:** **5** stå umarkerede. Til sidst skal du klikke på **Start** **6**.



5 Klik dernæst på **Yes** **7** i dialogboksen, der åbner.




6 Nu går programmet i gang med at formatere USB-nøglen, så den forhåbentlig vil fungere igen.




Min pc tror den er et andet sted

Hvordan kan det være, at Windows hele tiden viser, at jeg befinder mig et andet sted, end jeg rent faktisk gør?


SVAR Din computer kan vise en forkert placering, hvis den såkaldte geoplaceringstjeneste i Windows er slået fra. Den hjælper programmer og Windows-tjenester med at bestemme din pc's lokation. Vi viser, hvordan du slår tjenesten til igen, så placeringen igen bliver korrekt og gøres tilgængelig for pc'ens programmer.




1 Klik på startknappen. Søg efter **tjenester 1**. Væg **Tjenester 2**.




2 Find **Geoplaceringstjeneste 3**, og højreklik på den. Væg derefter menupunktet **Genstart 4**.



3 Når tjenesten er genstartet, skal du højreklikke på den igen **5** og vælge **Egenskaber 6**.



4 Sæt **Starttype: 7** til **Automatisk 8**.



5 Klik derefter på **Anvend 9** og **OK 10**. Nu bør computeren igen vise den rigtige lokation.

3 HURTIGE

Jeg har efterhånden læst mange steder, at det indbyggede antivirus i Windows er på højde med det, man køber sig til i sikkerhedspakker eller får i gratisprogrammer. Så hvorfor anbefaler I Avast One Essential?

SVAR Du har helt ret i, at virusbekæmpelsen i Windows Defender er på niveau med Avasts. Grunden til vores anbefaling er, at Avast-programmet tilbyder en masse ekstra værktøjer. Eksempler på disse værktøjer er VPN og kodeordstjek – altså funktioner, som ikke findes i Windows. Hent Avast på komputer.dk/sikkerhedspakke

Jeg har forsøgt at klonе min Windows Pro-pc med programmet Hasleo WinToUSB, men får ikke lov. Hvad skyldes det?

SVAR Det skyldes desværre, at Hasleo WinToUSB kun fungerer med Home-udgaven af Windows.

I en mappe med fotos lå der også nogle DAT-filer. Hvorfor får jeg ikke lov at konvertere dem til JPG?

SVAR Det er tekstfiler med informationer om fotos. De kan derfor ikke konverteres til et fotoformat som JPG.




Hvor er listen over de filer jeg lige har brugt?

Normalt i Windows 11's Stifinder vises en liste med de filer, jeg har brugt senest. Men nu får jeg en fejlbesked i Stifinder. Hvad gør jeg?


SVAR Du skal i Stifinders indstillinger for igen at få vist listen med seneste filer..



1 Her er problemet. Der bliver ikke vist en oversigt over seneste filer i Stifinder-vinduet. Klik derfor på linket **1**.



2 Sæt markering ved **Vis senest anvendte filer** **2**, og klik dernæst på **Anvend** **3** fulgt af **OK** **4**.



3 Når du derefter besøger siden **Hjem** i Stifinder, får du igen vist en liste **5** over de senest anvendte filer.


Sådan søger jeg uden søgefeltet på proceslinjen

Du kan spare en hel masse plads på proceslinjen i Windows 11, hvis du giver afkald på søgefeltet. Det er let at fjerne. Søgefeltet finder du så i stedet i startmenuen, når du har klikket på startknappen.


Med venlig hilsen
Leif Petersen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


I flere årtier har søgefeltet på proceslinjen været den naturlige indgang, når man ønsker at søge efter filer og indstillinger i Windows. Men som du skriver, kan man lige så godt bruge pladsen til andre ikoner og i stedet bruge det andet søgefelt øverst i startmenuen.



1 Højreklik på proceslinjen **1**, og vælg **Indstillinger for proceslinjen** **2**.



2 Ud for **Søg** **3** vælger du nu muligheden **Skjul** **4**.



3 Når du nu klikker på startknappen, hopper markøren til søgefeltet **5** øverst i startmenuen, og du kan begynde at søge der.

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg USB C AC-oplader.




LÆSERTIP




Kan jeg nemt videresende flere mails?

I min Gmail-indbakke har jeg adskillige mails med rejse-dokumenter, som jeg gerne vil sende samlet i én mail. Er der en smart måde at gøre det på?


SVAR Ja, det er der. I Gmail kan du markere de mails, du gerne vil videresende, og derpå trække dem over i en ny mail, hvor de så bliver tilføjet som vedhæftede filer.




1 Åbn gmail.com i browseren, og klik på **Skriv** **1** for at oprette en ny mail.




2 I Gmails indbakke sætter du nu markering **2** ved de mails, du vil vedhæfte som filer til mailen.




3 Når de pågældende mails er markeret, trækker du dem **3** over i den mail, som du skal til at skrive.




4 Du kan nu se dine mails som vedhæftede filer **4** i bunden af mailen.



5 Vil du fjerne en vedhæftet mail, skal du klikke på krydset **5** ud for den.




6 Mailen med de vedhæftede filer sendes som normalt ved at klikke på **Send** **6**.




Hvorfor åbner links i Edge?

Jeg har valgt Firefox som standardbrowser. Men når jeg klikker på et link i fx en mail, er det dog Edge, der åbner, og det samme sker, når jeg åbner PDF'er. Hvad kan jeg gøre?


SVAR Det tyder på, at Windows ikke har forstået dit valg af standardbrowser, selv om Firefox selv viser, at den er sat som standard. Vi viser her, hvad du skal gøre:




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Indstillinger** **2**.




2 Klik på **Apps** **3** i menuen til venstre.




3 Du skal nu klikke på punktet **Standardapps** **4**.




4 Rul ned, til du ser **Firefox** **5** på listen, og klik på den.



5 Nu får du en liste over filtyper og protokoller som **.htm**, **.html**, **HTTP** og **.HTTPS**. Klik på dem efter tur, som her **.pdf** **6**, og vælg **Firefox** som standard for dem alle.



6 Her har vi valgt Firefox ved alle filtyper og protokoller, så vi er sikre på, at det er Firefox, der åbner weblinks og PDF-filer fremover.




Mit nye våben mod malware

Jeg har fundet et nærmest hemmeligt sikkerhedsværktøj i Windows, som jeg nu har stor glæde af. Med det kan jeg til enhver tid scanne computeren og fjerne malware. Værktøjet hedder MRT.


Med venlig hilsen
Jens Svendsen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Tak for idéen, som kan anbefales! Programmets fulde navn er "Microsoft Windows Værktøj til fjernelse af skadelig software". Vi viser her, hvordan man bruger det til en sikkerhedsscanning. Bemærk dog, at MRT fungerer som et supplement til dit egentlige antivirus-program, som du naturligvis skal fortsætte med at bruge.




1 Højreklik på startknappen **1**, og vælg **Kør** **2**.




2 Skriv **mrt** **3**, og tast derpå **Enter**.



3 Værktøjet åbner. Klik på **Næste** **4**.



4 Typisk vælger du **Hurtig scanning** **5**. Den metode tog cirka 10 minutter på vores pc. Klik på **Næste**.



5 Hvis programmet finder skadelige filer, fjernes de. Hvis ikke ser du denne besked **6**. Klik på **Udfør** **7** for at lukke programmet.

LÆSERTIP

Har du et tip, så send en e-mail til os på denne adresse: tips@komputer.dk
Bringer vi dit tip i bladet, får du en præmie.
For dette tip var præmien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

