



Hva gjør språkmenyen midt på skrivebordet?

Etter en vellykket oppgradering fra Windows 10 til Windows 11, har jeg fått et veldig irriterende problem. Den lille menylinjen der man velger språk, har nemlig revet seg løs og lagt seg på skrivebordet. Hvordan fjerner jeg den?


SVAR Det er ikke uvanlig at slike mystiske endringer oppstår etter en større oppdatering. Det er imidlertid enkelt å fjerne språkmenyen igjen.



1 Her ser vi den lille menyen **1** som legger seg over andre vinduer på skrivebordet. Den vil vi fjerne.




2 Høyreklikk på startknappen **2**, og velg **Innstillinger** **3**.




3 Velg kategorien **Tid og språk** **4**.



4 Klikk på punktet **Skriving** **5**.



5 Deretter velger du **Avanserte tastaturinnstillinger** **6**.



6 Fjern markeringen **7** ved **Bruk språklisten på skrivebordet** når den er tilgjengelig. Da forsvinner den uønskede menylinjen.




Feiende flotte overskrifter


I noen Word-dokumenter har jeg sett at overskrifter kan gjøres svært kunstneriske. De kan til og med kan ha skygge under bokstavene. Jeg finner imidlertid ingen tilsvarende skrifttype i mitt eget Word. Vet dere hvordan jeg kan lage like fine overskrifter?




SVAR Det gjør du enkelt i menyen WordArt, som er en del av Word. Der kan du velge fantasifulle og flotte skriftter.



1 I Word klikker du først på **Insert** 1.



2 Deretter velger du **WordArt** 2. Velg en skrifttype 3.



3 Nå kan du skrive en tekst 4 med skriften du har valgt.

SEND OSS DINE PC-SPØRSMÅL

På disse sidene svarer vi på utvalgte spørsmål fra bladets abonnenter.


Du kan alltid sende oss spørsmål om artikler og programmer fra bladet, og generelt om datamaskinen, på: komputer.no/spoeross



Altfor store filer

Da jeg ville flytte to videofiler fra pc-en til en minnepinne på 128 GB, fikk jeg vite at filene var for store. Hva gjør jeg?

SVAR Du kan godt bruke minnepinnen, forutsatt at du formaterer den med filsystemet exFAT. Det støtter nemlig filer som er større enn 4 GB. Formateringen sletter filer som eventuelt ligger på minnepinnen.



1 Høyreklikk på minnepinnen i Filutforsker, og velg **Formater ...**. I vinduet som åpnes, velger du **exFAT** 1. Deretter velger du **Start** 2 og følger anvisningene.


Alle nettverk er borte

Alle nettverkene forsvant fra oversikten i operativsystemet etter en oppdatering, og jeg får ikke koblet til. Nettverkskortet har fungert fint hitil, så jeg tror ikke det er der feilen ligger. Hva gjør jeg?


SVAR Vi anbefaler at du tilbakestiller nettverket. Da gjenoppretter Windows all informasjon om nettverkene, slik at feil i systemet overskrives. Etter denne prosessen vil resultatet normalt være at Windows igjen får tilgang til nettverkene.




1 Høyreklikk på startknappen **1** og velg **Innstillinger** **2**.



2 Velg **Nettverk og Internett** **3** til venstre i vinduet.



3 Deretter velger du **Avanserte nettverksinnstillinger** **4**.



4 Nå klikker du på **Tilbakestill nettverk** **5**.




5 Ved **Tilbakestill nettverk** **6** velger du til slutt **Tilbakestill nå** **7**. Følg anvisningene, så bør nettverket snart være oppe og stå igjen.


Kan jeg lage snarveier til dokumenter i Google Disk?

Jeg bruker den nettbaserte kon-
torpakken til Google, men synes
mappestrukturen er lite oversiktlig.
Kan jeg opprette snarveier i Google
Disk, slik at det blir lettere å finne
dokumenter jeg bruker ofte?


SVAR Ja, det er enkelt å lage snar-
veier i Google Disk, slik at det blir
lett å finne dokumenter som er dypt
begravd i en undermappe.




1 Åpne drive.google.com i en
nettleser. Høyreklikk på en fil **1**
du vil lage snarvei til. Velg **Organiser** **2**.




2 Deretter klikker du på
Legg til en snarvei **3**
i undermenyen som åpnes.



3 Klikk på **Alle plasseringer** **4**. Vi
velger mappen **Min disk** **5**, som
ligger på forsiden i Google Disk. Der vil
vi legge snarveien.



4 Deretter klikker du på knappen
Legg til **6** for å bekrefte at du
vil legge snarveien i mappen.



5 Når du heretter åpner nettsiden
drive.google.com, ser du den
nye snarveien **7** i oversikten.


Legg favorittene i startvinduet til Filutforsker

På samme måte som at man har
bokmerker i nettleseren, kan man ha
favorittfiler i Windows Filutforsker.
Jeg har for eksempel stor glede av
å bruke utforskerpanelet Favoritter
til ofte brukte filer.


Vennlig hilsen
Nils-Petter Aas

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Det fungerer utmerket i Windows 11,
der Favoritter har fått sin egen plass
på velkomstsiden Hjem i Filutforsker.
Her viser vi hvordan man legger til
filer i favorittpanelet.



1 Høyreklikk på en fil **1**, og velg
Legg til i Favoritter **2**.



2 Nå velger du **Favoritter** **3** i
startvinduet til Filutforsker og
kan se og åpne ofte brukte filer **4**.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien talltastaturet Sandberg Bluetooth Numeric Keypad.






HP USB Disk Storage Format Tool laster du ned fra
komputer.no/2520




Minnepinne som ikke lar seg formatere

Jeg har en minnepinne som har fungert fint hittil. Nå får jeg imidlertid feilmeldinger når jeg klikker på den i Filutforsker og får ikke lov å formatere den i Windows. Hvordan løser jeg det?


SVAR Du kan prøve å formatere med programmet HP USB Disk Storage Format Tool. Det er ofte mer effektivt enn Windows' eget verktøy. Vær klar over at alle filer slettes under formateringen.




1 Last ned og installer HP USB Disk Storage Format Tool på maskinen. Åpne programmet.




2 Koble minnepinnen til maskinen, der du velger den under **Device** **1**.




3 Under **File system** **2** velger du **FAT32** **3**.



4 La **Quick Format** **4** og **Create a DOS startup disk using system files located at:** **5** stå uten markering. Til slutt klikker du på **Start** **6**.



5 Deretter klikker du på **Yes** **7** i dialogboksen som åpnes.




6 Nå begynner programmet å formatere minnepinnen. Deretter vil den forhåpentligvis fungere som den skal.




Pc-en tror den er et annet sted

Hvordan kan det ha seg at Windows hele tiden viser at jeg befinner meg et annet sted enn jeg faktisk gjør?


SVAR Datamaskinen kan vise feil posisjon hvis plasseringstjenesten i Windows er deaktivert. Den hjelper programmer og Windows-tjenester med å finne ut hvor i verden maskinen er plassert. Her viser vi hvordan du reaktiverer tjenesten, slik at plasseringen er korrekt og tilgjengelig for programmene på maskinen.



1 Klikk på startknappen. Søk etter **Tjenester** **1**. Velg **Tjenester** **2**.




2 Finn og høyreklikk på **Geolocation Service** **3**. Deretter velger du **Start på nytt** **4**.



3 Når tjenesten har startet på nytt, høyreklikker du på den igjen **5** og velger **Egenskaper** **6**.



4 Sett **Oppstartstype:** **7** til **Automatisk** **8**.



5 Deretter klikker du på **Bruk** **9** og **OK** **10**. Nå bør maskinen igjen vise hvor i verden den befinner seg.

3 RASKE

Nå har jeg etter hvert lest ganske mange steder at antivirusprogrammet som allerede finnes i Windows, fint kan måle seg med det man kan få i sikkerhetspakker eller i gratisprogrammer. Så hvorfor anbefaler dere Avast One Essential?

SVAR Det stemmer at virus-bekjempelsen i Windows Defender er på høyde med Avast. Når vi likevel anbefaler Avast, skyldes det at programmet tilbyr en rekke tilleggsværktøy, blant annet VPN og pass-ordsjekk – altså funksjoner du ikke får i Windows. Avast finner du på komputer.no/sikkerhetspakke

Jeg har prøvd å klonе Windows Pro-maskinen med programmet Hasleo WinToUSB, men får ikke lov. Hvorfor ikke?

SVAR Det skyldes at Hasleo WinToUSB beklageligvis kun fungerer med Home-versjonen av Windows.

I en mappe med bilder lå det også noen dat-filer. Hvorfor får jeg ikke lov til å konvertere dem til jpg?

SVAR Fordi det er tekstfiler med informasjon om bildene, og tekst kan ikke konverteres til et bildeformat som jpg.




Hvor er listen over nylig brukte filer?

I Windows 11 vises normalt en liste over nylig brukte filer i Filutforsker, men nå får jeg bare en feilmelding, så hva gjør jeg?


SVAR Du må åpne innstillingene for Filutforsker for å få tilbake visningen.



1 Her er problemet at oversikten over nylige filer ikke kan vises. Klikk på koblingen **1**.



2 Sett hake ved **Vis nylig brukte filer** **2**. Deretter klikker du på **Bruk** **3** fulgt av **OK** **4**.



3 Når du deretter åpner **Hjem**-siden i Filutforsker, får du igjen vist en liste **5** over nylig brukte filer.


Hvordan søke uten søkefelt

Du sparer mye plass på oppgavelinjen i Windows 11 hvis du kan unnvære søkefeltet, og det er lett å fjerne. Deretter finner du søkefeltet i startmenyen så snart du klikker på startknappen.


Vennlig hilsen
Leif A. Pettersen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


I flere tiår har søkefeltet på oppgavelinjen vært det naturlige stedet å starte når man ønsker å søke etter filer og innstillinger i Windows. Men som du skriver, kan man like godt bruke plassen til andre ikoner og i stedet benytte seg av det andre søkefeltet, som ligger øverst i startmenyen.



1 Høyreklikk på oppgavelinjen **1** og velg **Innstillinger for oppgavelinje** **2**.



2 Ved **Søk** **3** velger du alternativet **Skjul** **4**.



3 Når du nå klikker på startknappen, hopper markøren til søkefeltet **5** øverst i startmenyen – der du kan begynne å søke.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en USB-C-lader fra Sandberg.







Enkel videre- sending av flere e-poster

Innboksen i Gmail inneholder mengder av e-post med reise-dokumenter, som jeg gjerne vil videreforsende i én e-post. Finnes det en smart måte å gjøre det på?


SVAR Det gjør det. I Gmail kan du markere de meldingene du ønsker å videreforsende. Deretter drar du dem over til en ny e-post, så legges de ved som filer.




1 Åpne gmail.com i nettleseren, og klikk på **Skriv ny** **1** for å opprette en ny melding.




2 I innboksen til Gmail setter du nå markering **2** ved e-postene du vil legge ved som filer.




3 Når de ønskede e-postene er markert, drar du dem **3** over til den nye e-posten du har opprettet.




4 Nå ser du e-postene som vedlagte filer **4** nederst i den nye e-postmeldingen.



5 Vil du fjerne en vedlagt e-post, er det bare å klikke på krysset **5** ved den aktuelle meldingen.




6 E-posten med vedlagte filer sendes som vanlig ved å klikke på **Send** **6**.




Hvorfor åpnes lenker i Edge?

Firefox er valgt som standard nettleser, men klikker jeg på en kobling i for eksempel en e-post, er det fortsatt Edge som åpnes. Det samme skjer i pdf-er. Hvordan løser jeg dette?

SVAR Beskrivelsen tyder på at Windows ikke har registrert valget av standard nettleser, selv om Firefox selv viser at den er satt som standard. Her er løsningen på problemet:




1 Høyreklikk på startknappen **1** og velg **Innstillinger** **2**.




2 Klikk på **Apper** **3** i menyen til venstre.




3 Deretter klikker du på punktet **Standardapper** **4**.



4 Bla ned til du ser **Firefox** **5** på listen, og klikk på den.



5 Nå ser du en liste over filtyper og protokoller, som **.htm**, **.html**, **http** og **.https**. Klikk på formatene etter tur, som **.pdf** **6** her, og velg **Firefox** som standard for samtlige.



6 Her har vi valgt Firefox ved alle filtyper og protokoller, slik at vi er sikre på at det faktisk er Firefox som heretter åpner samtlige koblinger, pdf-filer og så videre.




Mitt nye våpen mot skadevare

Jeg har oppdaget et nærmest ukjent sikkerhetsverktøy i Windows som er svært så nyttig. Med det kan jeg nå som helst skanne maskinen og fjerne skadevare. Verktøyet heter MRT.


Vennlig hilsen
Ludvig Hansen

REDAKTØRENS KOMMENTAR


Takk for ideen, som kan anbefales! Programmets fulle navn er "Microsoft Windows Verktøy for fjerning av skadelig programvare". Her viser vi hvordan man bruker det til et sikkerhetssøk. Vær likevel klar over at MRT fungerer som et supplement til det egentlige antivirusprogrammet, som du naturligvis bør fortsette å bruke.




1 Høyreklikk på startknappen **1** og velg **Kjør** **2**.




2 Skriv **mrt** **3**, klikk på OK eller trykk på **Enter**.



3 Verktøyet åpnes. Klikk på **Neste** **4**.



4 Som regel holder det å velge **Hurtigsøk** **5**. Med dette valget tok søket cirka ti minutter på vår test-pc. Klikk på **Neste**.



5 Programmet fjerner eventuelle skadelige filer. Finner det ingen, får du denne meldingen **6**. Klikk på **Fullfør** **7** for å avslutte programmet.

Har du et tips, kan du sende det til tips@komputer.no
Kommer tipset ditt i bladet, får du en premie.
For dette tipset var premien en Sandberg Motion Tracking Phone Mount.

