

Öppna allt på



datorn



**PROGRAM
TILL DIG!**

Verktöget är en del av Microsoft PowerToys

Med det lilla gratisprogrammet PowerToys får du ett antal nya funktioner för Windows 10 och 11 utvecklade av Microsoft själva.

Som en del av programpaketet får du den helt nya Command Palette. Du kan ladda hem PowerToys på adressen pctidningen.se/2601.



ALLT på datorn och presenterar det på ett överskådligt sätt, utan att du behöver känna till exakta sökvägar eller komma ihåg vilken meny som innehåller svaret.

Sök enkelt på internet

Command Palette gör det också blixtsnabbt att använda webben. Skriver du ett ord eller en fras är det enkelt att skicka sökningen till webben och öppna resultatet i din webbläsare och med sökmotorn du brukar använda. Command Palette gör dock mer än att bara göra en webbsökning. Om du har bokmärken i webbläsaren kan


du snabbt hitta och öppna dem utan att först behöva öppna webbläsaren. Detsamma gäller för de webbplatser du ofta besöker: börja bara skriva namnet, Command Palette föreslår adressen och med ett klick öppnar du sidan. På så sätt fungerar Command Palette som en genväg till internet. I stället för att använda musen, öppna webbläsaren och klicka dig vidare kan du med via tangentbordet hoppa direkt till sökningar, favoritlänkar eller specifika webbplatser.

Command Palette en stor fördel till jämfört med HAL 9000: Command Palette försöker inte döda dig.




PowerToys

Gör det möjligt att snabbt hitta innehåll med verktyget Command Palette.




Språk
Engelska

Fungerar med
Windows 11 och 10


Hämta programmet på:
pctidningen.se/2601

Så aktiverar du Command Palette


För att kunna använda Command Palette måste du ha Microsofts verktyg PowerToys installerat på datorn. Det är viktigt att PowerToys är den senaste versionen, eftersom Command Palette är en helt ny funktion.




1 Ladda ner PowerToys från vår webbplats och installera det på datorn. PowerToys är en samling användbara verktyg som inkluderar Command Palette.




2 Om du redan har programmet installerat på din dator, se till att det är uppdaterat. Om du kan se fältet **Update available** **1** ska du klicka på **Learn more** **2**.




3 Klicka på **Install now** **3** för att uppdatera PowerToys till den senaste versionen så att du får tillgång till Command Palette.




4 Till vänster i programmet klickar du nu på menyalternativet **System Tools** **4**.



5 Leta reda på och klicka på **Command Palette** **5** i översikten.




6 Se till att **Enable Command Palette** **6** är aktiverad. Här visas också genvägen **7** för att öppna verktyget – Windows-, Alt- och mellanslagstangenten.




Hitta allt på din dator på ett ögonblick


När Command Palette är aktiverat är du redo att börja använda det. Du kan enkelt hitta dina filer, mappar och program med bara några få klick.




1 Tryck på Windows-tangenten, Alt-tangenten och mellanslags-tangenten samtidigt för att öppna Command Palette.




2 Börja skriva det du letar efter, till exempel **kalky** **1** för att öppna **Kalkylatorn** **2**. Öppna programmet med Retur-tangenten, eller tryck på Esc-tangenten för att rensa sökfältet.




3 För att söka efter en fil på datorn börjar du skriva filens namn, till exempel **daft** **3**, som här hittar låtar med bandet **Daft Punk** **4**.




4 Du kan också söka efter mappar med Command Palette, som att skriva **Semesterb** **5** för att hitta mappen **Semesterbilder** **6**.



5 Om du vill söka efter något på webben måste du skriva **??** i sökfältet. Då får du se en sökikon **7**. Skriv det du söker efter, till exempel **recept på ragut** **8** och tryck Retur.



6 Command Palette utför direkt en webbsökning, och programmet använder den webbläsare som du har valt som standardwebbläsare.



7 När Command Palette är öppen kan du alltid stänga den igen med samma kortkommando som du använde för att öppna den, det vill säga Windows-, Alt- och mellanslag.